

## Silk Test 13.5

インストール ガイド

**Micro Focus**  
575 Anton Blvd., Suite 510  
Costa Mesa, CA 92626

Copyright © 2012 Micro Focus. All rights reserved. Silk Test は Borland Software Corporation に由来する成果物を含んでいます, Copyright © 2012 Borland Software Corporation (a Micro Focus company).

MICRO FOCUS, Micro Focus ロゴ、及びその他は Micro Focus IP Development Limited またはその米国、英国、その他の国に存在する子会社・関連会社の商標または登録商標です。

その他、記載の各名称は、各所有社の知的所有財産です。

2012-09-19

# 目次

<b>概要</b>	<b>5</b>
Silk Test 製品スイート	5
システム要件および前提条件	5
ハードウェア要件	5
プラットフォーム サポート	6
テスト済みの構成	7
Adobe Flex のサポート	9
Java のサポート	10
Silk Test Classic の DSN サポート	10
デュアルブート マシン	10
管理者権限	10
Forte、PeopleSoft、または Developer 2000 拡張	11
データベース テスト関数	11
Silk Test に含まれる項目	11
<b>Silk Test のライセンス</b>	<b>13</b>
Silk Test ライセンス ポリシーの生成	13
ホスト ID の検索	13
SilkMeter のインストール	13
以前のバージョンの SilkMeter のアンインストール	14
ライセンス サーバーへの SilkMeter のインストール	14
ライセンス サーバーの設定の変更	15
<b>Silk Test のインストール</b>	<b>17</b>
インストールの前提条件	17
TEMP 環境変数の再設定	17
Silk Test 実行可能ファイルのダウンロード	17
Silk Test 製品スイートの標準インストール	18
Silk Test 製品スイートの完全インストール	20
Silk Test Workbench のインストール	24
Silk Test Runtime または Silk Test Agent のインストール	26
Classic Agent for Unix のインストール	28
Silk4J のインストール	29
Silk4J Eclipse プラグインの手動インストール	31
Rumba の有効化と無効化	32
Silk4NET のインストール	32
Silk4NET Visual Studio プラグインの手動インストール	34
Silk Test Classic のインストール	35
Silk Test のアンインストール	38
Silk Test のサイレント モード インストール	38
サイレント インストールのプロパティ ファイルの作成	39
サイレント インストーラの設定	40
サイレント モードでのインストール	42
サイレント インストーラの成功の確認	43
エラー コードの参照	44
サイレント モードでのアンインストール	45
次に実行すること	45
<b>Silk Test Workbench データベースの構成</b>	<b>46</b>
SQL Server データベースの構成の概要	46
SQL Server データベースの新規作成	46
SQL Server 管理ユーザーの新規作成	46

SQL Server におけるユーザーの設定 .....	47
SQL Server Silk Test Workbench データベースの準備 .....	48
Oracle データベースの構成の概要 .....	48
認証方式の選択 .....	49
Oracle データベースの新規作成 .....	50
Oracle 認証の設定 .....	50
Oracle クライアントの設定 .....	51
クライアント接続用の Oracle データベースの準備 .....	51
Oracle における Silk Test Workbench のユーザーの設定 .....	52
Oracle データベースの準備 .....	54
ドメインなしでの SQL Server または Oracle データベースの設定 .....	54
ドメインなしでのユーザーの作成 .....	54
ドメインなしでの SQL Server の設定 .....	55
ドメインなしでの Oracle データベースの設定 .....	55
データ ソース名の作成の概要 .....	55
Access データベース用のデータ ソース名の作成 .....	56
SQL Server データベース用のデータ ソース名の作成 .....	56
Oracle データベース用のデータ ソース名の作成 .....	57
データベースへの接続の概要 .....	58
ログオン .....	58
ログオン パスワードの変更 .....	58
データベース接続の構成 .....	58

# 概要

このヘルプでは、Silk Test のインストールとアンインストールに必要なすべての情報を提供します。ハードウェア要件とソフトウェア要件について説明し、さまざまな設定オプションの詳細について説明します。

## Silk Test 製品スイート

Silk Test 製品スイートには、以下のコンポーネントが含まれています。

- Silk Test Workbench : Silk Test Workbench は、新しいネイティブ品質テスト環境です。上級者用の .NET スクリプトと、テストのアクセス可能性を高める革新的なストーリーボードベースのビジュアルテストが提供されます。
- Silk4NET : Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 Visual Basic または C# のテストスクリプトを作成できます。
- Silk4J : Silk4J Eclipse プラグインを使用すると、Eclipse 環境で直接 Java ベースのテストスクリプトを作成できます。
- Silk Test Recorder : Silk Test Recorder を使用すると、GUI を使用してテストを記録および再生し、それらのテストを Silk Test Classic、Silk4J、または Silk4NET にエクスポートできます。
- Silk Test Classic : Silk Test Classic は、従来の 4Test Silk Test 製品です。
- Silk Test Agent : Silk Test Agent は、テストのコマンドを GUI 固有のコマンドに変換するソフトウェアプロセスです。つまり、テストするアプリケーションをエージェントが動かす、監視しています。ホストマシン上で 1 つのエージェントをローカルに実行できます。ネットワーク環境では、任意の数のエージェントをリモートマシン上で実行できます。

インストールする製品スイートによって、使用できるコンポーネントが決まります。すべてのコンポーネントをインストールするには、完全インストール オプションを選択します。Silk Test Classic を除くすべてのコンポーネントをインストールするには、標準インストール オプションを選択します。


## システム要件および前提条件

以下のセクションでは、Silk Test をインストールして実行するためのシステム要件を示します。

### ハードウェア要件

以下のハードウェア要件をお勧めします。

システム領域	要件
プロセッサ	Intel または AMD の DualCore プロセッサ (2 GHz)
RAM	2 GB
ハード ディスク領域	2 GB の空きディスク領域

 **注:** 自作機 (ベアボーンキット、ショップブランド機を含む) は動作保証外です。

# プラットフォーム サポート

## プラットフォーム

Silk Test 13.5 は、以下のプラットフォームで実行されます。

- Microsoft Windows XP SP3
- Microsoft Windows Vista SP2
- Microsoft Windows Server 2008
- Microsoft Windows Server 2008 R2 R2
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 7 SP1
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows Server 2012

## テクノロジー ドメインおよびブラウザ

Silk Test 13.5 では、以下のブラウザを使用するアプリケーションまたは以下で開発されるアプリケーションがサポートされています。

テクノロジーの種類	Open Agent を使用する Silk Test Workbench、Silk Test Recorder、Silk4NET、Silk4J、Silk Test Classic でサポートされるバージョン	Classic Agent を使用する Silk Test Classic でサポートされるバージョン
Adobe Flex	3.5*、4.0、4.1、4.5.1、4.6	サポート対象外
Mozilla Firefox (再生のみ)	3.6*、10、12*、13*、14*	サポート対象外
Google Chrome (再生のみ)	19*、20*、21*	サポート対象外
Windows Internet Explorer	7*、8、9、10	7*、8* (再生のみ)
Java AWT/Swing	Java 1.6、Java 1.7	サポート対象外
Java SWT	3.5*、3.6、3.7	サポート対象外
SAP	SAPGUI クライアント 7.10、SAPGUI クライアント 7.20	サポート対象外
Silverlight	3 (Silverlight Runtime 4)、4 (Silverlight Runtime 4 および Silverlight Runtime 5)	サポート対象外
Rumba	8.1、8.2、8.3	サポート対象外
Win 32	任意	32 ビットプラットフォームのみ*
WinForms	.NET 3.0、3.5、3.5 SP1、4.0、4.5	サポート対象外
WPF	.NET 3.5 SP1、4.0、4.5	サポート対象外

## データベース

Silk Test 13.5 では、Silk Test Workbench の資産の格納について、以下のデータベースがサポートされています。オペレーティング システムについては、注記を参照してください。

- Microsoft SQL Server 2005 (SP3) + Express

- Microsoft SQL Server 2008 (SP2) + Express
- Microsoft SQL Server 2012

### Eclipse 環境

Eclipse 3.4\* 以降では Silk4J を統合できます。ただし、TrueLog ファイルの書き出しを行うことができるバージョンは、Silk Test に同梱されているバージョン 3.7.2 以降のバージョンだけです。


### Visual Studio 環境


Visual Studio 2010 Professional 以降では Silk4NET を統合できます。

\* これらのオペレーティングシステム、機能、および統合は、今後の Silk Test バージョンでサポートされなくなる予定です。詳細については、「サポート終了コンポーネント」を参照してください。

## テスト済みの構成

テスト済みの構成をプラットフォーム別に以下に示します。すべての組み合わせをテストすることは不可能であることに注意してください。経験上、組み合わせが異なると Silk Test での動作は異なる場合があります。Micro Focus では、可能なかぎり多くの組み合わせをテストしています。

 **注:** Silk Test は 64 ビット オペレーティングシステムで使用できますが、Silk Test では Java、.NET、および Windows API ベースのアプリケーションについてのみ 64 ビット アプリケーションのテストがサポートされています。Silk Test は、Classic Agent を使用した 64 ビット アプリケーションのテストをサポートしていません。

 **注:** Microsoft Silverlight のサポート対象 : バージョン 4 では、コントロールと Runtime がサポートされています。バージョン 5 では、Runtime のみがサポートされています。

プラットフォームの種類	Open Agent を使用する Silk Test Workbench、Silk Test Recorder、Silk4NET、Silk4J、Silk Test Classic のテスト済みの構成	Classic Agent を使用する Silk Test Classic のテスト済みの構成
Microsoft Windows 7 (32 ビット)	Windows Internet Explorer 8 Mozilla Firefox 7.0 (Microsoft Windows 7 32 ビット) Mozilla Firefox 9.0 Google Chrome Java 1.6 (AWT/Swing/SWT 3.5 または 3.6) .NET 3.5 (WinForms) .NET 4.0 (WPF、WinForms、Silverlight) Silverlight のサポートについては、上記のこの表のメモを参照してください。 Win 32 SAPGUI クライアント 7.20 パッチ 6 Rumba 8.1 Flex 3.5、4.1、4.5.1	Windows Internet Explorer 8 (再生のみ) Win 32
Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 ビット)	Windows Internet Explorer 8 Mozilla Firefox 9.0 Java 1.6 (AWT/Swing/SWT 3.5 または 3.6)	Windows Internet Explorer 8 (再生のみ) Win 32

プラットフォームの種類	Open Agent を使用する Silk Test Workbench、Silk Test Recorder、Silk4NET、Silk4J、Silk Test Classic のテスト済みの構成	Classic Agent を使用する Silk Test Classic のテスト済みの構成
	.NET 3.5 (WinForms) .NET 4.0 (WPF、WinForms、Silverlight) Silverlight のサポートについては、上記のこの表のメモを参照してください。 Win 32 SAPGUI クライアント 7.10 パッチ 13 Flex 3.5、4.1、4.5.1 Rumba 8.1	
Microsoft Windows Vista SP2 (32 ビット)	Windows Internet Explorer 7 Mozilla Firefox 6.0 Flex 3.5、4.1、4.5.1 Java 1.6 (AWT/Swing/SWT 3.5 または 3.6) .NET 3.5 (WinForms) .NET 4.0 (WPF、WinForms、Silverlight) Silverlight のサポートについては、上記のこの表のメモを参照してください。 Win 32 SAPGUI クライアント 7.10 パッチ 13 Rumba 8.1	Windows Internet Explorer 7 Win 32
Microsoft Windows XP SP3 (32 ビット)	Windows Internet Explorer 7 Mozilla Firefox 3.5 Flex 4.1 Java 1.6 (AWT/Swing/SWT 3.5 または 3.6) .NET 3.5 (WinForms) .NET 4.0 (WPF、WinForms、Silverlight) Silverlight のサポートについては、上記のこの表のメモを参照してください。 Win 32 SAPGUI クライアント 7.10 パッチ 13 Rumba 8.1	Windows Internet Explorer 8 (再生のみ) Win 32
Microsoft Windows 7 SP1 (64 ビット)	Windows Internet Explorer 9 (32 ビット) Mozilla Firefox 10.0 (32 ビット) Google Chrome Java 1.6 (AWT/Swing/SWT 3.6.1) .NET 3.5 (WinForms)	



プラットフォームの種類	Open Agent を使用する Silk Test Workbench、Silk Test Recorder、Silk4NET、Silk4J、Silk Test Classic のテスト済みの構成	Classic Agent を使用する Silk Test Classic のテスト済みの構成
	.NET 4.0 (WPF、WinForms、Silverlight) Silverlight のサポートについては、上記のこの表のメモを参照してください。  Win 32 Rumba 8.2	
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1(64 ビット)	Windows Internet Explorer 8 (32 ビット) Mozilla Firefox 3.6 Java 1.6 (AWT/Swing/SWT 3.6.1) .NET 3.5 (WinForms) .NET 4.0 (WPF、WinForms、Silverlight) Silverlight のサポートについては、上記のこの表のメモを参照してください。  Win 32 Rumba 8.2	
Microsoft Windows Vista SP2 (64 ビット)	Windows Internet Explorer 7 Mozilla Firefox 6.0 Java 1.6 (AWT/Swing/SWT 3.6.1) .NET 3.5 (WinForms) .NET 4.0 (WPF、WinForms、Silverlight) Silverlight のサポートについては、上記のこの表のメモを参照してください。  Win 32 Rumba 8.1	

\* これらのバージョンは今後の Silk Test バージョンでサポート対象外になる予定です。詳細については、「サポート終了コンポーネント」を参照してください。

## Adobe Flex のサポート

Silk Test は、サポート対象のすべてのブラウザおよび Adobe AIR 2.0 以降 (Adobe Flex 4.x で作成) を使用した Adobe Flex 3.5\*、4.0、4.1、4.5.1、および 4.6 のテストをサポートしています。



**注:** Silk Test は、Google Chrome 上で実行する Web アプリケーションに対して、子ドメイン テクノロジ (Adobe Flex など) のテストをサポートしていません。

Silk Test は Adobe Flash Player 10 以降をサポートしています。

\* これらのバージョンは今後の Silk Test バージョンでサポート対象外になる予定です。詳細については、「サポート終了コンポーネント」を参照してください。

# Java のサポート

## Open Agent のサポート

Silk Test では、Open Agent を使用する Silk Test Workbench、Silk Test Recorder、Silk4NET、Silk4J、Silk Test Classic について以下の Java コンポーネントがサポートされています。

- SWT 3.5\*、3.6、および 3.7 スタンドアロンと Rich Client Platform (RCP) アプリケーション (ブラウザでアプレットとして実行される SWT スタンドアロン アプリケーションはサポートされていません)
- Java バージョン 1.6 および 1.7
- AWT
- Swing (Java Foundation Class を含む)
- アプレット (Windows Internet Explorer および Mozilla Firefox)

Silk Test では、Classic Agent を使用した Java アプリケーションのテストはサポートされていません。

\* これらのバージョンは今後の Silk Test バージョンでサポート対象外になる予定です。詳細については、「サポート終了コンポーネント」を参照してください。

## Silk Test Classic の DSN サポート

Silk Test Classic のデータ ドリブン ワークフローは、以下をサポートします。

- テキスト ファイルおよびカンマ区切り値ファイル (\*.txt ファイルおよび \*.csv ファイル)
- MS Excel
- MS Access
- MS SQL Server
- Oracle (部分的なサポート)
- SyBase SQL Anywhere

Silk Test Classic は、ODBC を使用して上記のデータベースにアクセスするため、有効な ODBC ドライバを持つこれらのデータベースのバージョンをサポートします。



**注:** Silk Test Classic の **Select Data Source** ダイアログ ボックスで、Silk DDA Excel または Segue DDA Excel のいずれかのデータ ソースを選択できます。新しいデータ ドリブン テストケースの場合は、Silk DDA Excel データ ソースを選択します。Segue DDA Excel データ ソースは後方互換性のために選択します。これにより、Segue DDA Excel を参照する既存の .g.t ファイルが引き続き機能します。

## デュアルブート マシン

Silk Test をインストールする際に、複数の Windows オペレーティング システム (Windows Vista と Windows XP など) を備えたデュアルブート マシンがある場合、2 つのオペレーティング システムの異なるディレクトリに Silk Test をインストールする必要があります。このようにしない場合、アンインストール プログラムで問題が発生することがあります。たとえば、デュアルブート マシンの Windows Vista と Windows XP の両方のパーティションに Silk Test をインストールする場合、それぞれ C:¥silkvista と D:¥silknt にインストールします。

## 管理者権限

Silk Test をインストールするには、ローカルの管理者権限を持っている必要があります。Silk Test が正しくインストールされたあと、Silk Test を実行するためにも、管理者権限が必要となります。

## Forte、PeopleSoft、または Developer 2000 拡張

Silk Test をインストールする際に、現在 Forte、PeopleSoft、または Developer 2000 拡張を使用している場合は、Silk Test をアンインストールする前に、関連するファイルを現在の Silk Test インストール ディレクトリから別の場所にコピーします。Silk Test によってこれらの拡張はサポートされなくなります。引き続き使用することはできますが、Silk Test によってこれらの拡張はインストールされないため、現在のバージョンの Silk Test をアンインストールする前に適切なファイルを保存する必要があります。Silk Test をインストールしたあと、使用している未サポートの拡張に関連するファイルを <Silk Test インストール ディレクトリ>/extend にコピーします。

## データベース テスト関数

データベース テスト関数（名前が DB\_ で始まる関数）を使用するには、ODBC バージョン 3 がインストールされている必要があります。

また、Silk Test が見つけられるように、odbc32.dll (SQL Server) や sqora32.dll (Oracle) などの ODBC ドライバがパス上または System ディレクトリ内にある必要があります。この DLL の名前は、ODBC ドライバの仕様やベンダーによって異なる場合があります。

## Silk Test に含まれる項目

Silk Test をインストールすると、以下の項目を利用できます。

- すべてのクライアントに直接リンクしている Silk Test 開始画面。
- Silk Test Workbench
- Silk Test Classic
- Silk Test Agent
- Silk Test Recorder
- Silk4NET
- Silk4J
- 製品通知サービス - このアプリケーションは、システム トレイに常駐して、設定可能な間隔で更新をチェックします。
- オンライン ヘルプ トピック

各製品の **ヘルプ** メニューからヘルプにアクセスします。

- リリース ノート

新機能、サポート対象のプラットフォームとバージョン、既知の問題、および回避策の詳細については、『Silk Test リリース ノート』（<http://supportline.microfocus.com/productdoc.aspx> で入手可能）を参照してください。

- チュートリアル

チュートリアルには **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > ドキュメント > チュートリアル** または **ヘルプ > チュートリアル** からアクセスします

PDF ドキュメントを表示するには、Adobe Acrobat Reader™ が必要です。

- オンラインでアクセス可能なサンプル アプリケーション

- Adobe Flex サンプル アプリケーション

Flex サンプルアプリケーションには <http://demo.borland.com/flex/SilkTest13.5/index.html> からアクセスできます。

- Insurance Company Web アプリケーション


Insurance Company Web アプリケーションは Silk Test Workbench および Silk Test Classic のチュートリアルで使⽤します。Web アプリケーションには <http://demo.borland.com/InsuranceWebExtJS/> でアクセスできます。

- Green Mountain Outpost (GMO) Web アプリケーション

GMO アプリケーションは Silk Test Classic のチュートリアルで使⽤します。Web アプリケーションには <http://demo.borland.com/gmopost> でアクセスできます。

# Silk Test のライセンス

このセクションでは、Silk Test のライセンス ポリシーを取得し、SilkMeter をインストールする方法について説明します。SilkMeter をインストールするには、管理者権限が必要です。

 **注:** Silk Test には、Silk Test ライセンス ポリシーだけでなく、バージョン 2008 以降の SilkMeter も必要となります。

SilkMeter は、ライセンス サーバーごとに 1 回インストールします。複数のライセンス サーバーがある場合は、それぞれのライセンス サーバーに連結している複数のライセンス ポリシー ファイルが必要となります。1 つの SilkMeter ライセンス サーバーで、複数の製品のライセンス ポリシーを管理できます。

Silk Test ライセンス ポリシーを受け取った場合は、ライセンス ポリシーをライセンス サーバーにインストールします。ライセンス ポリシーを受け取っていない場合は、ライセンス ポリシーを生成します。


## Silk Test ライセンス ポリシーの生成

Silk Test を実行するにはライセンス ポリシーが必要です。オンラインの License Generator を使用してライセンス ポリシーを生成できます。オンラインの License Generator には、Firefox や Internet Explorer などの SSL 対応ブラウザが必要です。ライセンス ポリシーの生成方法に関する指示が含まれた電子メールを受け取ります。これらの指示がなかった場合は、<http://support.microfocus.com> でカスタマー ケアにお問い合わせください。

## ホスト ID の検索

1. ライセンス サーバー上でコマンド プロンプトを開いて、コマンド ipconfig/all を入力します。ライセンス サーバー上の接続アドレスがリストされます。
2. LAN カードの MAC アドレスまたは物理アドレスであるホスト ID (00-BF-00-1C-D3-3D など) を確認します。

Silk Test のライセンス ポリシーを入手するためには、この情報を入力する必要があります。

 **ヒント:** 仮想マシンや VPN 接続が設定されている場合など、システムの設定によっては、コンピュータに複数の MAC アドレスが存在することがあります。物理 LAN カードのホスト ID を確認してください。

## SilkMeter のインストール

Silk Test ライセンス ポリシーがある場合は、SilkMeter のインストール時にライセンス ポリシーをインストールできます。Silk Test ライセンス ポリシーを取得するには、オンラインの License Generator にアクセスして、ライセンス ポリシーを生成します。

ライセンス サーバーに SilkMeter をインストールする場合に Silk Test ライセンス ポリシーは必要ありません。SilkMeter の **User Policy Administrator** を使用して、あとで Silk Test ライセンス ポリシーをインポートできます。ただし、Silk Test を実行する前にライセンス ポリシーをインポートする必要があります。

SilkMeter は、ライセンス サーバーごとに 1 回インストールします。複数のライセンス サーバーがある場合は、それぞれのライセンス サーバーに連結している複数のライセンス ポリシー ファイルが必要となります。1 つの SilkMeter ライセンス サーバーで、複数の製品のライセンス ポリシーを管理できます。

## SilkMeter ライセンス サーバーの要件

SilkMeter をインストールする前に、リリース ノートを参照して、ライセンス サーバーが要件を満たしていることを確認します。

## 以前のバージョンの SilkMeter のアンインストール

SilkMeter がライセンス サーバーにインストールされている場合は、最新バージョンの SilkMeter をインストールする前にアンインストールする必要があります。

1. **スタート > プログラム > Silk > SilkMeter > Uninstall** をクリックします。
2. **Yes** をクリックして、SilkMeter をアンインストールします。 **Remove Settings** ダイアログ ボックスが開きます。
3. SilkMeter の設定を維持する場合は、 **No** をクリックします。



**注目:** SilkMeter ライセンス サーバー上に現在存在するライセンス ポリシーを維持する場合は、**No** をクリックする必要があります。

4. コンピュータを再起動します。

SilkMeter がアンインストールされ、最新バージョンの SilkMeter がインストール可能になりました。

## ライセンス サーバーへの SilkMeter のインストール

SilkMeter をインストールする前に、以下の情報を確認してください。

- ユーザー アカウントに管理者権限があること。
- SilkMeter のインスタンスがライセンス サーバーにインストールされていないこと。

1. SilkMeter の実行可能ファイル SilkMeter.exe を検索して、以下のように適切なステップを実行します。

- Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。 セットアップ プログラムが自動的に開始されない場合は、 **スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、 <CD ドライブ>:¥SilkMeter ¥SilkMeter.exe を入力して、SilkMeter セットアップ プログラムを手動で開始します。
- すでに SilkMeter をダウンロードしている場合は、以下のステップを実行します。

1. EXE ファイルが保存された場所まで移動します。
  2. その EXE ファイルをダブルクリックします。
- SilkMeter をダウンロードする場合は、以下のステップを実行します。

1. <http://supportline.microfocus.com/licensing/silkmeter.asp> にアクセスします。
2. **SilkMeter 2008** をクリックして、 **Save File** をクリックします。
3. このファイルを保存する場所を指定して、 **Save** をクリックします。

(その他) : ブラウザから EXE ファイルをダブルクリックして、ファイルを実行します。

4. EXE ファイルが保存された場所まで移動します。
5. その EXE ファイルをダブルクリックします。

InstallShield ウィザードが開きます。

2. **Next** をクリックし、続行します。 セットアップによって、ファイルが一時ディレクトリに展開されます。
3. **Next** をクリックし、続行します。 **License Agreement** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。 これらの条項に同意する場合は、 **Yes** をクリックして、続行します。 **Enter Installation Path and Configuration Directory for SilkMeter Runtime** ページが開きます。
5. SilkMeter をデフォルト ディレクトリにインストールして、デフォルトの ¥cfg 構成フォルダを使用するには、 **Next** をクリックします。 **Enter Host Name** ページが開きます。

6. ホスト名およびポートを入力または確認して、**Next** をクリックします。



**注:** ホスト名は、SilkMeter がインストールされるコンピュータの名前です。

**Select Program Folder** ページが開きます。

7. **Program Folders** テキスト ボックスで、デフォルトのプログラム フォルダ Silk¥SilkMeter を受け入れるか、または異なるプログラム フォルダを指定し、**Next** をクリックして、続行します。セットアップによって SilkMeter がインストールされます。完了すると、**Install SilkMeter Policy** ページが開きます。

8. 次のいずれか 1 つのステップを行います：

- すでに Silk Test ライセンス ポリシーがある場合は、**[...]** をクリックして Silk Test ライセンス ポリシー ファイル license.pol を保存した場所に移動し、**Open** をクリックします。**Finish** をクリックして、Silk Test ライセンス ポリシーをインストールします。
- Silk Test ライセンス ポリシーがない場合は、**Finish** をクリックします。Silk Test ライセンス ポリシーを受け取ったときにライセンス ポリシーをインポートできます。Silk Test ライセンス ファイルのインポート手順については、オンラインの License Generator および SilkMeter Runtime のヘルプを参照してください。

**View Release Notes** ページが開きます。

9. SilkMeter リリース ノートを参照する場合は **Yes** を、リリース ノートを参照しないでインストールを続行する場合は **No** をクリックします。**InstallShield Wizard Complete** ページが開きます。

10 **Finish** をクリックしてインストールを完了させます。



**重要:** セットアップによってコンピュータを再起動することを要求された場合は、コンピュータを再起動します。

## ライセンス サーバーの設定の変更

**Select SilkMeter License Server** ユーティリティを使用して、ライセンス サーバーの設定を変更または修正します。このユーティリティは Silk Test のインストールと共にインストールされ、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、**Select SilkMeter License Server** ダイアログ ボックスがデフォルトの設定と共に表示されます。

1. **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > 管理 > ライセンス サーバー構成の変更** をクリックします。**Select SilkMeter License Server** ユーティリティが開きます。
2. **Application** リスト ボックスから、ライセンス サーバーを設定する製品を選択します。
3. **Using local or remote server** オプション ボタンをクリックして、SilkMeter ライセンス サーバーを設定します。
4. **License Server Host** テキスト ボックスに、SilkMeter ライセンス サーバーのコンピュータ名を入力します。  
ネットワーク管理者が別のポートを定義したのでないかぎり、**Port Number** は変更しないでください。
5. **Apply** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。
6. **Test Connection** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。接続に成功すると、**Status** テキスト ボックスに SUCCESS メッセージが表示されます。



**注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うまくいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンス サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決す

るには、`licenseserver.mycompany.com` など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**7. Close** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を完了します。



# Silk Test のインストール

このセクションでは、Silk Test をインストールするときに使用できる設定オプションについて説明します。

## インストールの前提条件

Silk Test をインストールする前に、以下の情報を確認してください。

- ユーザー アカウントにはローカルの管理者権限があります。
- ファイル msvcp60.dll は Windows System32 ディレクトリ (windows¥system32 または winnt ¥system32) にインストールされます。

このファイルは、標準の Windows インストールの一部として自動的にインストールされます。msvcp60.dll が System32 ディレクトリにない場合は、Windows エクスプローラーを使用して検索し、System32 ディレクトリにコピーします。このファイルが見つからない場合は、インストール CD で検索するか、最新のサービス パックにアップグレードします。

- Windows 2008 R2 64 ビット マシンでは、.NET 3.5 SP1 がインストールされていることを確認してください。

**.NET Framework 3.5.1 の機能** が、**サーバー マネージャ** の **機能の追加ウィザード** からインストールできます。または、Microsoft の Web サイトからダウンロードできます。



**注:** .NET Framework を Windows Server 2008 などのサーバー システムで使用するには、**サーバー マネージャ** で .NET Framework を有効にします。 .NET Framework を有効にしなかった場合、ロール管理ツールを使用する必要があることを示すダイアログ ボックスが表示され、Silk Test 設定プロセスが停止します。

## TEMP 環境変数の再設定

Windows の TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

1. **スタート > 設定 > コントロール パネル** を選択します。
2. **システム** をダブルクリックします。
3. **詳細設定** タブを選択し、**環境変数** をクリックします。
4. **ユーザー環境変数** または **システム環境変数** の下の TEMP 変数をダブルクリックします。
5. 有効なディレクトリを入力して、**OK** をクリックします。
6. EXE ファイルをダブルクリックして、Silk Test のインストールを再び開始します。

## Silk Test 実行可能ファイルのダウンロード

インストール CD を持っていない場合には、Silk Test 実行可能ファイルをダウンロードします。

1. <http://supportline.microfocus.com/> に移動します。
2. **User Name** および **Password** テキスト ボックスに、顧客 ID およびパスワードを入力します。
3. **Submit** をクリックし、インストールする Silk Test のバージョンに移動して選択します。
4. このファイルを保存する場所を指定して、**Save** をクリックします。  
(その他) : ブラウザから EXE ファイルをダブルクリックして、ファイルを実行します。

実行可能ファイルを使用して、Silk Test をインストールします。


## Silk Test 製品スイートの標準インストール

作業を開始する前に、Silk Test の実行可能ファイルをダウンロードするか、SilkTest の CD を CD ドライブに挿入します。

Silk Test Workbench、Silk Test Agent、Silk Test Recorder、Silk4J、および Silk4NET を含む、Silk Test の完全インストールをインストールします。標準インストールでは、テストの記録、テストスクリプトの作成、テストの実行、およびテスト結果の表示を行うことができます。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。

Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。セットアッププログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、<CD ドライブ>:¥setup.exe を入力して、Silk Test セットアッププログラムを手動で開始します。

 **注:** Windows の TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラーメッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

**InstallAnywhere** ウィザードが開きます。

2. 以前にインストールした Silk Test のバージョンがある場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。

以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。

3. **次へ** をクリックします。 **使用許諾契約** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。

5. **次へ** をクリックします。 **インストールセットの選択** ページが開きます。

6. リストから **標準** を選択します。

標準インストールでは、テストの記録、テストスクリプトの作成、テストの実行、およびテスト結果の表示を行うことができます。これはデフォルトの設定です。


7. ショートカット アイコンを追加するには、以下のチェックボックスのいずれか、または両方をオンにします。

- **デスクトップに追加** : デスクトップにアイコンを追加します。
- **クイック起動バーに追加** : クイック起動ツールバーにアイコンを追加します。

8. **次へ** をクリックします。 **インストールフォルダの選択** ページが開きます。

9. デフォルトのインストールディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します :

- a) **選択** を選択します。 **フォルダの参照** ダイアログ ボックスが開きます。
- b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、**OK** をクリックして **インストールフォルダの選択** ページに戻ります。

 **注:** Silk Test は、ローカル ドライブにインストールする必要があります。無効なインストール先を指定した場合は、エラーメッセージが表示されます。

場所が **インストールする場所を指定してください** テキスト ボックスに表示されます。

- 10 **次へ** をクリックします。 **Silk4J へようこそ** ページが開きます。

- 11 Silk4J をインストールするときに新しい Eclipse 環境をインストールするかどうかを指定します。

- a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **Eclipse (92MB) をダウンロードして Silk4J をインストール**: Silk4J および Eclipse 3.7.2 環境をインストールするには、このオプションをクリックします。

- **既存の Eclipse 環境を使用して Silk4J をインストール** : Silk4J で既存の Eclipse 環境を使用するには、このオプションをクリックします。 **参照** をクリックして、使用する Eclipse 環境に移動します。
- **Silk4J を手動でインストール** : Silk4J を Eclipse 環境に手動でインストールするには、このオプションをクリックします。 dropins という名前のフォルダが Silk Test インストール ディレクトリに作成されます。このフォルダを有効な Eclipse ディレクトリにコピーして Silk4J を使用します。

b) **次へ** をクリックします。

インストールが完了したら、**スタート > プログラム > Silk > Silk Test > クライアント > Silk4J** をクリックして Eclipse 環境にアクセスします。プラグインの使用手順については、プラグインのオンラインヘルプを参照してください。

## 12 既存の Visual Studio 環境で使用するよう Silk4NET をインストールするかどうかを指定します。

Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 VB.NET または C# のテストスクリプトを作成できます。

a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **既存の Visual Studio 2010 環境を使用して Silk4NET をインストール** : 既存の Visual Studio 2010 環境を使用するには、このオプションをクリックします。
- **Silk4NET を手動でインストール** : Silk4NET のインストールをあとで完了するには、このオプションをクリックします。Visual Studio 2010 がマシンにインストールされていない場合は、このオプションを選択する必要があります。方法については、このマニュアルの「*Silk4NET Visual Studio* プラグインの手動インストール」を参照してください。

b) **次へ** をクリックします。

Visual Studio を起動すると、Silk4NET のメニュー オプションが表示され、**インストールされたテンプレート** リストから Silk4NET プロジェクトを選択できます。

## 13 Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。

 **注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。


a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対してファイアウォール例外を作成します。この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
- **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。

b) **次へ** をクリックします。

## 14 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います :

- 設定を変更するには、**前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
- 必要な設定を終えたら、**インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。

 **ヒント:** ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。TEMP 領域はインストーラによりファイルを解凍するために使用されます。たとえば、TEMP 領域が d:¥temp であり、e:¥SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータス バーにより、インストール処理の状況がわかります。完了すると、**ライセンス モードの選択** ページが開きます。

## 15 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 30 日間使用できます。あとから、製品版へのアップグレードをご希望の場合には、営業担当までお問い合わせください。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

## 16 ライセンス ファイルをインストールするには、次のステップを行います :

- a) **ライセンス サーバーの構成** をクリックして、**次へ** をクリックします。  
このライセンス ユーティリティは、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、**SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ページがデフォルトの設定と共に表示されます。
- b) **アプリケーション** リスト ボックスから、ライセンス管理をするアプリケーションとして **Silk Test** を選択します。
- c) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

**ローカルまたは リモート サーバーを使用する** ライセンス サーバー ホスト テキスト ボックスに、SilkMeter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。ネットワーク管理者が別のポートを定義したのではないかぎり、デフォルト ポート番号 5461 は変更しないでください。**適用** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。**接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あとからソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。



**注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うまくいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンス サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決するには、licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**スタンドアロン ライセンスを使用する** SilkMeter をスタンドアロンで実行します。SilkMeter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。**はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。

- d) **閉じる** をクリックします。



**便利な方法:** リモート SilkMeter ライセンス サーバーを使用して Silk Test を実行する場合、ネットワーク接続が機能している必要があります。ネットワークが機能していることを確認する必要がある場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行** を選択して ping localhost または ping <license server name> を入力するか、コマンド プロンプトを開いてこれらのコマンドのいずれかを入力します。

**インストール完了** ページが開きます。

**17完了** をクリックします。


## Silk Test 製品スイートの完全インストール

作業を開始する前に、Silk Test の実行可能ファイルをダウンロードするか、SilkTest の CD を CD ドライブに挿入します。

Silk Test の完全インストールをインストールします。完全インストールには、Silk Test Workbench、Silk Test Open Agent、Silk Test Recorder、Silk4J、および Silk4NET 以外に、Silk Test Classic、Classic Agent、および Silk TrueLog Explorer が含まれています。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。

Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。セットアップ プログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、<CD ドライブ>: %setup.exe を入力して、Silk Test セットアップ プログラムを手動で開始します。


 **注:** Windows の *TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラーメッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、*TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

**InstallAnywhere** ウィザードが開きます。


2. 以前にインストールした Silk Test のバージョンがある場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。  
以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。
3. **次へ** をクリックします。 **使用許諾契約** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。
5. **次へ** をクリックします。 **インストールセットの選択** ページが開きます。
6. リストから **完全** を選択します。


完全インストールでは、テストの記録、テストスクリプトの作成、テストの実行、およびテスト結果の表示を行うことができます。

Silk Test Runtime 以外の各オプションの隣にチェックマークが表示されます。

 **注:** 完全インストールには Silk Test の Windows および .NET 拡張キットが含まれています。これらは Silk Test Classic Agent のインストールの一部として含まれています。

7. ショートカットアイコンを追加するには、以下のチェックボックスのいずれか、または両方をオンにします。
  - **デスクトップに追加** : デスクトップにアイコンを追加します。
  - **クイック起動バーに追加** : クイック起動ツールバーにアイコンを追加します。
8. **次へ** をクリックします。 **インストールフォルダの選択** ページが開きます。
9. デフォルトのインストールディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します：
  - a) **選択** を選択します。 **フォルダの参照** ダイアログボックスが開きます。
  - b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、**OK** をクリックして **インストールフォルダの選択** ページに戻ります。

 **注:** Silk Test と Silk Test Runtime を同じマシンにインストールすることはできません。

 **注:** Silk Test は、ローカルドライブにインストールする必要があります。無効なインストール先を指定した場合は、エラーメッセージが表示されます。

場所が **インストールする場所を指定してください** テキストボックスに表示されます。

- 10 **次へ** をクリックします。 **Silk4J へようこそ** ページが開きます。
- 11 Silk4J をインストールするときに新しい Eclipse 環境をインストールするかどうかを指定します。
  - a) 以下のオプションボタンのいずれかをクリックします。

- **Eclipse (92MB) をダウンロードして Silk4J をインストール** : Silk4J および Eclipse 3.7.2 環境をインストールするには、このオプションをクリックします。
- **既存の Eclipse 環境を使用して Silk4J をインストール** : Silk4J で既存の Eclipse 環境を使用するには、このオプションをクリックします。 **参照** をクリックして、使用する Eclipse 環境に移動します。
- **Silk4J を手動でインストール** : Silk4J を Eclipse 環境に手動でインストールするには、このオプションをクリックします。 dropins という名前のフォルダが Silk Test インストールディレクトリに作成されます。このフォルダを有効な Eclipse ディレクトリにコピーして Silk4J を使用します。

- b) **次へ** をクリックします。

インストールが完了したら、**スタート > プログラム > Silk > Silk Test > クライアント > Silk4J** をクリックして Eclipse 環境にアクセスします。プラグインの使用手順については、プラグインのオンラインヘルプを参照してください。

**12** 既存の Visual Studio 環境で使用するよう Silk4NET をインストールするかどうかを指定します。

Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 VB.NET または C# のテストスクリプトを作成できます。

a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **既存の Visual Studio 2010 環境を使用して Silk4NET をインストール** : 既存の Visual Studio 2010 環境を使用するには、このオプションをクリックします。
- **Silk4NET を手動でインストール** : Silk4NET のインストールをあとで完了するには、このオプションをクリックします。Visual Studio 2010 がマシンにインストールされていない場合は、このオプションを選択する必要があります。方法については、このマニュアルの「*Silk4NET Visual Studio* プラグインの手動インストール」を参照してください。

b) **次へ** をクリックします。

Visual Studio を起動すると、Silk4NET のメニュー オプションが表示され、**インストールされたテンプレート** リストから Silk4NET プロジェクトを選択できます。

**13** Classic Agent でブラウザ アプリケーションをテストするとき使用するデフォルトの言語を選択します。

あとで別の言語に切り替えるには、ヘルプを参照してください。

選択した言語のブラウザ インクルード (.inc) ファイルは、<Silk Test install>%Extend ディレクトリにインストールされます。すべてのブラウザ インクルード ファイルは、<Silk Test Install>%Locale ディレクトリにインストールされます。

**14** Web アプリケーションのテスト用のデフォルトのブラウザを確認し、**次へ** をクリックします。

このダイアログのオプションは、マシンのブラウザ設定に基づいてセットアップ プログラムによって事前に選択されています。たとえば、Internet Explorer を使用している場合は、マシンにインストールされている IE のバージョンが表示されます。

Silk Test Classic に対して別のデフォルトのブラウザを指定するには、適切なブラウザを選択します。Web アプリケーションをテストしない場合は、**なし** を選択し、**次へ** をクリックします。

選択内容にかかわらず、この設定はあとで Silk Test Classic で変更できます。デフォルトのブラウザまたはブラウザ拡張をインストール後に変更する方法については、Silk Test Classic のヘルプを参照してください。



**注:** デフォルトのブラウザが Internet Explorer の場合は、ブラウザのサードパーティ製拡張が有効になっていないというメッセージが表示される場合があります。Silk Test Classic でブラウザ ページ内のオブジェクトを認識できるようにするには、このオプションを有効にする必要があります。このオプションを有効にしてからインストールを続行するか、インストールが完了したあとでこのオプションを有効にすることができます。

**15** Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。



**注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。

a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対してファイアウォール例外を作成します。この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
- **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。

b) **次へ** をクリックします。

**16** 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います :

- 設定を変更するには、**前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
- 必要な設定を終えたら、**インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。



**ヒント:** ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。TEMP 領域はインストーラによりフ

イルを解凍するために使用されます。たとえば、TEMP 領域が d:¥temp であり、e:¥SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータスバーにより、インストール処理の状況がわかります。完了すると、**ライセンスモードの選択** ページが開きます。

17 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 30 日間使用できます。あとから、製品版へのアップグレードをご希望の場合には、営業担当までお問い合わせください。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

18 ライセンス ファイルをインストールするには、次のステップを行います :

a) **ライセンス サーバーの構成** をクリックして、**次へ** をクリックします。

このライセンス ユーティリティは、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、**SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ページがデフォルトの設定と共に表示されます。

b) **アプリケーション** リスト ボックスから、ライセンス管理をするアプリケーションとして **Silk Test** を選択します。

c) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

**ローカルまたは リモート サーバーを使用する** ライセンス サーバー ホスト テキスト ボックスに、SilkMeter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。ネットワーク管理者が別のポートを定義したのでないかぎり、デフォルト ポート番号 5461 は変更しないでください。**適用** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。**接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あとからソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。



**注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うまくいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンス サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決するには、licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**スタンドアロン ライセンスを使用する** SilkMeter をスタンドアロンで実行します。SilkMeter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。**はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。

d) **閉じる** をクリックします。



**便利な方法:** リモート SilkMeter ライセンス サーバーを使用して Silk Test を実行する場合、ネットワーク接続が機能している必要があります。ネットワークが機能していることを確認する必要がある場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行** を選択して ping localhost または ping <license server name> を入力するか、コマンド プロンプトを開いてこれらのコマンドのいずれかを入力します。

**インストール完了** ページが開きます。

19 インストールを完了するためにシステムを再起動するかどうかを指定し、**完了** をクリックします。



**注目:** Silk Test Classic を正しく機能させるには、コンピュータを再起動する必要があります。

# Silk Test Workbench のインストール

Silk Test Workbench は、新しいネイティブ品質テスト環境です。上級者用の .NET スクリプトと、テストのアクセス可能性を高める革新的なストーリーボードベースのビジュアル テストが提供されます。 Silk Test Workbench は、完全インストールまたは標準インストールを選択すると、自動的にインストールされます。 基本インストールを選択した場合は、他のコンポーネントをインストールしないで Silk Test Workbench をインストールできます。 Silk Test Workbench をインストールすると、Open Agent もインストールされます。 Silk Test Workbench を実行するには、Open Agent が必要です。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。

Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。 セットアップ プログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、<CD ドライブ>:%setup.exe を入力して、Silk Test セットアップ プログラムを手動で開始します。



**注:** Windows の *TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。 Silk Test を正常にインストールするには、*TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

**InstallAnywhere** ウィザードが開きます。

2. 以前にインストールした Silk Test のバージョンがある場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。  
以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。
3. **次へ** をクリックします。 **使用許諾契約** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。 これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。
5. **次へ** をクリックします。 **インストール セットの選択** ページが開きます。
6. リストから **基本** を選択します。  
基本インストールでは、Silk Test Workbench、Silk Test Recorder、および Open Agent がインストールされます。
7. ショートカット アイコンを追加するには、以下のチェック ボックスのいずれか、または両方をオンにします。
  - **デスクトップに追加** : デスクトップにアイコンを追加します。
  - **クイック起動バーに追加** : クイック起動ツールバーにアイコンを追加します。
8. **次へ** をクリックします。 **インストール フォルダの選択** ページが開きます。
9. デフォルトのインストール ディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します :
  - a) **選択** を選択します。 **フォルダの参照** ダイアログ ボックスが開きます。
  - b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、**OK** をクリックして **インストール フォルダの選択** ページに戻ります。



**注:** Silk Test と Silk Test Runtime を同じマシンにインストールすることはできません。



**注:** Silk Test は、ローカル ドライブにインストールする必要があります。 無効なインストール先を指定した場合は、エラー メッセージが表示されます。

場所が **インストールする場所を指定してください** テキスト ボックスに表示されます。

- 10 **次へ** をクリックします。 **ファイアウォールの例外** ページが開きます。

- 11 Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。



**注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。



a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対してファイアウォール例外を作成します。この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
- **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。

b) **次へ** をクリックします。

**12** 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います :

- 設定を変更するには、**前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
- 必要な設定を終えたら、**インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。



**ヒント:** ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。TEMP 領域はインストーラによりファイルを解凍するために使用されます。たとえば、TEMP 領域が d:¥temp であり、e:¥SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータスバーにより、インストール処理の状況がわかります。完了すると、**ライセンスモードの選択** ページが開きます。

**13** 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 30 日間使用できます。あとから、製品版へのアップグレードをご希望の場合には、営業担当までお問い合わせください。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

**14** ライセンス ファイルをインストールするには、次のステップを行います :

a) **ライセンス サーバーの構成** をクリックして、**次へ** をクリックします。

このライセンス ユーティリティは、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、**SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ページがデフォルトの設定と共に表示されます。

b) **アプリケーション** リスト ボックスから、ライセンス管理をするアプリケーションとして **Silk Test** を選択します。

c) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

**ローカルまたは リモート サーバーを使用する** **ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、SilkMeter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。ネットワーク管理者が別のポートを定義したのでないかぎり、デフォルト ポート番号 5461 は変更しないでください。**適用** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。**接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あとからソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。



**注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うまくいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンス サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決するには、licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**スタンドアロン ライセンスを使用する** SilkMeter をスタンドアロンで実行します。SilkMeter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。**はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。

d) **閉じる** をクリックします。



**便利な方法:** リモート SilkMeter ライセンス サーバーを使用して Silk Test を実行する場合、ネットワーク接続が機能している必要があります。ネットワークが機能していることを確認する必要がある場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行** を選択して ping localhost または ping <license server name> を入力するか、コマンド プロンプトを開いてこれらのコマンドのいずれかを入力します。

**インストール完了** ページが開きます。

**15完了** をクリックします。

## Silk Test Runtime または Silk Test Agent のインストール

作業を開始する前に、Silk Test の実行可能ファイルをダウンロードするか、SilkTest の CD を CD ドライブに挿入します。

Silk Test Runtime を使用して、テストのセットを実行し、結果を表示します。

分散テストで使用するマシンに Silk Test Agent ソフトウェアをインストールします。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。

Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。セットアップ プログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、<CD ドライブ>:%setup.exe を入力して、Silk Test セットアップ プログラムを手動で開始します。



**注:** Windows の TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

**InstallAnywhere** ウィザードが開きます。

2. 以前にインストールした Silk Test のバージョンがある場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。

以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。

3. **次へ** をクリックします。 **使用許諾契約** が開きます。

4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。

5. **次へ** をクリックします。 **インストール セットの選択** ページが開きます。

6. ドロップダウン リストから **エージェントと実行環境のみ** を選択し、インストールするコンポーネントのチェック ボックスをオンにします。

- Silk4J、Silk Test Workbench、Silk Test Recorder、Silk4NET、および Silk Test Classic のテクノロジーの種類ほとんどでのテストで分散テストを実行するには、**Open Agent** チェック ボックスをオンにします。
- 従来の 4Test 環境で分散テストを実行するには、**Silk Test Classic Agent** チェック ボックスをオンにします。Silk Test Classic Agent ソフトウェアには Silk TestUnix Agent が含まれています。
- テストのセットを実行し、結果を表示するには、**Silk Test Classic Runtime** チェック ボックスをオンにします。





**注:** Agent のインストールには Silk Test の Windows および .NET 拡張キットが含まれています。これらは Silk Test Classic Agent のインストールの一部として含まれています。

7. **次へ** をクリックします。 **インストール フォルダの選択** ページが開きます。

8. デフォルトのインストール ディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します：

- a) **選択** を選択します。 **フォルダの参照** ダイアログ ボックスが開きます。
- b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、 **OK** をクリックして **インストール フォルダの選択** ページに戻ります。

 **注:** Silk Test と Silk Test Runtime を同じマシンにインストールすることはできません。

 **注:** Silk Test は、ローカル ドライブにインストールする必要があります。 無効なインストール先を指定した場合は、エラー メッセージが表示されます。

9. **次へ** をクリックします。 **ファイアウォールの例外** ページが開きます。

10 Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。


 **注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。

- a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。
  - **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対してファイアウォール例外を作成します。 この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
  - **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。

b) **次へ** をクリックします。

11 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います :

- 設定を変更するには、 **前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
- 必要な設定を終えたら、 **インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。

 **ヒント:** ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。 TEMP 領域はインストーラによりファイルを解凍するために使用されます。 たとえば、TEMP 領域が d:¥temp であり、e:¥SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータス バーにより、インストール処理の状況がわかります。 完了すると、 **ライセンス モードの選択** ページが開きます。

12 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 30 日間使用できます。 あとから、製品版へのアップグレードをご希望の場合には、営業担当までお問い合わせください。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

13 ライセンス ファイルをインストールするには、次のステップを行います :

a) **ライセンス サーバーの構成** をクリックして、 **次へ** をクリックします。

このライセンス ユーティリティは、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。 ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。 設定データが見つからない場合は、 **SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ページがデフォルトの設定と共に表示されます。

b) **アプリケーション** リスト ボックスから、ライセンス管理をするアプリケーションとして **Silk Test** を選択します。

c) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

**ローカルまたは リモート サーバーを使用する** **ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、SilkMeter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。 ネットワーク管理者が別のポートを定義したのでないかぎり、デフォルト ポート番号 5461 は変更しないでください。 **適用** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。 **接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。 ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あと

からソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。



**注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うまくいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンス サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決するには、licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**スタンドアロン ライセンスを使用する** SilkMeter をスタンドアロンで実行します。SilkMeter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。**はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。

d) **閉じる** をクリックします。



**便利な方法:** リモート SilkMeter ライセンス サーバーを使用して Silk Test を実行する場合、ネットワーク接続が機能している必要があります。ネットワークが機能していることを確認する必要がある場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行** を選択して ping localhost または ping <license server name> を入力するか、コマンド プロンプトを開いてこれらのコマンドのいずれかを入力します。

**インストール完了** ページが開きます。

14. インストールを完了するためにシステムを再起動するかどうかを指定し、**完了** をクリックします。



**注目:** Silk Test Classic を正しく機能させるには、コンピュータを再起動する必要があります。



**注:** Silk Test Agent のライセンスを購入し、Silk Test 自体を購入しない場合は、Silk Test のインストール後、Agent、ドキュメント、および Silk Test Bitmap Tool のみにアクセスできます。

## Classic Agent for Unix のインストール

Silk Test Agent ソフトウェアのインストール後、Silk Test Classic Agent for Unix を使用するには追加ステップが必要です。

1. Silk Test Classic Agent ソフトウェアをインストールしたコンピュータで、Silk Test Unix Agent TAR ファイルがあるディレクトリを見つけます。

デフォルトでは、この場所は c:\Program Files\Silk\Silk Test\unix\_agent です。

2. 使用している Unix マシンに適した TAR ファイルをコピーします。

Silk Test には以下のファイルがあります。

- linux21\_sp3.tar.gz : Linux 2.1 用
- linux30\_sp3.tar.gz : Linux 3.0 用
- solaris\_sp3.tar.gz : Solaris 9 および 10 用

3. TAR ファイルを Unix マシン上に抽出します。tar xzf <filename>.tar.gz と入力します。

<filename> は、使用している Unix のバージョンに適したファイル名です。

4. bin ディレクトリに移動し、シェルまたは C シェル スクリプトを実行します。たとえば、以下のように入力します。

```
cd bin
csh <filename>
```

5. Agent を起動します。

# Silk4J のインストール

Silk4J Eclipse プラグインを使用すると、Eclipse 環境で直接 Java ベースのテスト スクリプトを作成できます。Silk4J は、標準インストールまたは完全インストールを選択すると、自動的にインストールされます。基本インストールまたはカスタム インストールを選択した場合は、あとで Silk4J をインストールできます。Silk4J をインストールすると、Silk Test Recorder および Open Agent もインストールされます。Silk Test Recorder を使用すると、テストを記録できます。テストを手動でコーディングする必要はありません。Silk4J および Silk Test Recorder を実行するには、Open Agent が必要です。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。

Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。セットアップ プログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、<CD ドライブ>:¥setup.exe を入力して、Silk Test セットアップ プログラムを手動で開始します。



**注:** Windows の *TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、*TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

**InstallAnywhere** ウィザードが開きます。

2. 以前にインストールした Silk Test のバージョンがある場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。  
以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。
3. **次へ** をクリックします。**使用許諾契約** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。
5. **次へ** をクリックします。**インストール セットの選択** ページが開きます。
6. ドロップダウン リストから、**カスタム** を選択して **Silk4JSilk4J** チェック ボックスをオンにします。Silk4J、Silk Test Recorder、および Open Agent がインストールされます。
7. **次へ** をクリックします。**インストール フォルダの選択** ページが開きます。
8. デフォルトのインストール ディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します：
  - a) **選択** を選択します。**フォルダの参照** ダイアログ ボックスが開きます。
  - b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、**OK** をクリックして **インストール フォルダの選択** ページに戻ります。  
場所が **インストールする場所を指定してください** テキスト ボックスに表示されます。
9. **次へ** をクリックします。**Silk4J へようこそ** ページが開きます。
10. Silk4J をインストールするときに新しい Eclipse 環境をインストールするかどうかを指定します。
  - a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。
    - **Eclipse (92MB) をダウンロードして Silk4J をインストール**: Silk4J および Eclipse 3.7.2 環境をインストールするには、このオプションをクリックします。
    - **既存の Eclipse 環境を使用して Silk4J をインストール**: Silk4J で既存の Eclipse 環境を使用するには、このオプションをクリックします。参照 をクリックして、使用する Eclipse 環境に移動します。
    - **Silk4J を手動でインストール**: Silk4J を Eclipse 環境に手動でインストールするには、このオプションをクリックします。dropins という名前のフォルダが Silk Test インストール ディレクトリに作成されます。このフォルダを有効な Eclipse ディレクトリにコピーして Silk4J を使用します。
  - b) **次へ** をクリックします。

インストールが完了したら、**スタート > プログラム > Silk > Silk Test > クライアント > Silk4J** をクリックして Eclipse 環境にアクセスします。プラグインの使用手順については、プラグインのオンラインヘルプを参照してください。

**11** Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。

 **注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。


a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対してファイアウォール例外を作成します。この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
- **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。

b) **次へ** をクリックします。

**12** 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います :

- 設定を変更するには、**前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
- 必要な設定を終えたら、**インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。

 **ヒント:** ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。TEMP 領域はインストーラによりファイルを解凍するために使用されます。たとえば、TEMP 領域が d:¥temp であり、e:¥SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータス バーにより、インストール処理の状況がわかります。完了すると、**ライセンス モードの選択** ページが開きます。

**13** 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 30 日間使用できます。あとから、製品版へのアップグレードをご希望の場合には、営業担当までお問い合わせください。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

**14** ライセンス ファイルをインストールするには、次のステップを行います :


a) **ライセンス サーバーの構成** をクリックして、**次へ** をクリックします。

このライセンス ユーティリティは、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、**SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ページがデフォルトの設定と共に表示されます。

b) **アプリケーション** リスト ボックスから、ライセンス管理をするアプリケーションとして **Silk Test** を選択します。

c) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

**ローカルまたは リモート サーバーを使用する** **ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、SilkMeter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。ネットワーク管理者が別のポートを定義したのではない限り、デフォルト ポート番号 5461 は変更しないでください。**適用** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。**接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あとからソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。

 **注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うまくいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンスサ

サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決するには、licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**スタンドアロン ライセンスを使用する** SilkMeter をスタンドアロンで実行します。SilkMeter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。**はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。

d) **閉じる** をクリックします。



**便利な方法:** リモート SilkMeter ライセンス サーバーを使用して Silk Test を実行する場合、ネットワーク接続が機能している必要があります。ネットワークが機能していることを確認する必要がある場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行** を選択して ping localhost または ping <license server name> を入力するか、コマンド プロンプトを開いてこれらのコマンドのいずれかを入力します。

**インストール完了** ページが開きます。

**15完了** をクリックします。

**16Silk4J** のインストール実行時に Eclipse が実行されていた場合は、Eclipse を再起動します。

インストールが完了したら、**スタート > プログラム > Silk > Silk Test > クライアント > Silk4J** をクリックして Eclipse 環境にアクセスします。プラグインの使用手順については、プラグインのオンライン ヘルプを参照してください。

## Silk4J Eclipse プラグインの手動インストール

Silk4J Eclipse プラグインを使用すると、Eclipse 環境で直接 Java ベースのテスト スクリプトを作成できます。Silk Test インストール ウィザードを使用して Silk Test をインストールするときに、Silk4J Eclipse プラグインをインストールできます。

この手順は、以下の場合に使用します。

- Silk4J プラグインのインストール後に Eclipse のバージョンをアップグレードする場合。
- インストール中に **Silk4J を手動でインストール** オプションを選択した場合。
- Silk Test をインストールしたときに Silk4J Eclipse プラグインをインストールしておらず、手動でインストールする場合。

1. 次のいずれか 1 つのステップを行います :

- インストール中に **Silk4J を手動でインストール** オプションを選択した場合、Silk Test インストール ディレクトリで dropins フォルダを検索します。

デフォルトでは、この場所は C:¥Program Files¥Silk¥Silk Test¥dropins です。

- Silk Test インストール ディレクトリに dropins フォルダを作成し、以下のテキストを含む Silk4J.link ファイルを作成します。

```
path=<Silk Test Install Directory>/ng/Silk4J
```

たとえば、以下を追加します。

```
path=C:/Program Files/Silk/Silk Test/ng/Silk4J
```



**注:** パスにはスラッシュが必要です。

2. Silk4J.link ファイルをコピーして Eclipse dropins フォルダに貼り付けます。

たとえば、Eclipse 環境が C:¥Eclipse にインストールされている場合は、Silk4J.link ファイルを C: ¥Eclipse¥dropins にコピーします。

3. Silk4J のインストール実行時に Eclipse が実行されていた場合は、Eclipse を再起動します。

インストールが完了したら、**スタート > プログラム > Silk > Silk Test > クライアント > Silk4J** をクリックして Eclipse 環境にアクセスします。プラグインの使用手順については、プラグインのオンラインヘルプを参照してください。



**ヒント:** Silk4J の起動で問題が発生した場合は、パラメータ `-clean` を使用して Eclipse を起動してみます。

## Rumba の有効化と無効化

Rumba は、世界トップクラスの Windows デスクトップ端末エミュレーションソリューションです。Rumba は、メインフレーム、ミッドレンジ、UNIX、Linux、および HP サーバーとの接続ソリューションを提供します。

### サポートの有効化

Rumba スクリプトを記録および再生する前に、サポートを有効にする必要があります。

1. Rumba デスクトップ クライアント ソフトウェア バージョン 8.1 以降をインストールします。
2. **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > 管理 > Rumba プラグイン > Silk Test Rumba プラグインの有効化** をクリックします。

### サポートの無効化

**スタート > プログラム > Silk > Silk Test > 管理 > Rumba プラグイン > Silk Test Rumba プラグインの無効化** をクリックします。

## Silk4NET のインストール

Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 VB.NET または C# のテスト スクリプトを作成できます。Silk4NET は、標準インストールまたは完全インストールを選択すると、自動的にインストールされます。基本インストールまたはカスタム インストールを選択した場合は、あとで Silk4NET をインストールできます。Silk4NET をインストールすると、Silk Test Recorder および Open Agent もインストールされます。Silk Test Recorder を使用すると、テストを記録できます。テストを手動でコーディングする必要はありません。Silk4NET および Silk Test Recorder を実行するには、Open Agent が必要です。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。

Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。セットアップ プログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、`<CD ドライブ>:%setup.exe` を入力して、Silk Test セットアップ プログラムを手動で開始します。



**注:** Windows の `TEMP` 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、`TEMP` 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

**InstallAnywhere** ウィザードが開きます。


2. 以前にインストールした Silk Test のバージョンがある場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。  
以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。
3. **次へ** をクリックします。**使用許諾契約** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。
5. **次へ** をクリックします。**インストール セットの選択** ページが開きます。




6. ドロップダウン リストから、**カスタム** を選択して Silk4NET チェック ボックスをオンにします。Silk4NET、Silk Test Recorder、および Open Agent がインストールされます。
7. 既存の Visual Studio 環境で使用するよう Silk4NET をインストールするかどうかを指定します。Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 VB.NET または C# のテスト スクリプトを作成できます。
  - a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。
    - **既存の Visual Studio 2010 環境を使用して Silk4NET をインストール** : 既存の Visual Studio 2010 環境を使用するには、このオプションをクリックします。
    - **Silk4NET を手動でインストール** : Silk4NET のインストールをあとで完了するには、このオプションをクリックします。Visual Studio 2010 がマシンにインストールされていない場合は、このオプションを選択する必要があります。方法については、このマニュアルの「*Silk4NET Visual Studio* プラグインの手動インストール」を参照してください。
  - b) **次へ** をクリックします。

Visual Studio を起動すると、Silk4NET のメニュー オプションが表示され、**インストールされたテンプレート** リストから Silk4NET プロジェクトを選択できます。
8. ショートカット アイコンを追加するには、以下のチェック ボックスのいずれか、または両方をオンにします。
  - **デスクトップに追加** : デスクトップにアイコンを追加します。
  - **クイック起動バーに追加** : クイック起動ツールバーにアイコンを追加します。
9. **次へ** をクリックします。**インストール フォルダの選択** ページが開きます。
- 10 デフォルトのインストール ディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します :
  - a) **選択** を選択します。**フォルダの参照** ダイアログ ボックスが開きます。
  - b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、**OK** をクリックして **インストール フォルダの選択** ページに戻ります。

場所が **インストールする場所を指定してください** テキスト ボックスに表示されます。
- 11 **次へ** をクリックします。
- 12 Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。

 **注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。

  - a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。
    - **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対してファイアウォール例外を作成します。この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
    - **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。
  - b) **次へ** をクリックします。
- 13 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います :
  - 設定を変更するには、**前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
  - 必要な設定を終えたら、**インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。

 **ヒント:** ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。TEMP 領域はインストーラによりファイルを解凍するために使用されます。たとえば、TEMP 領域が d:\temp であり、e:\SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータス バーにより、インストール処理の状況がわかります。完了すると、**ライセンスモードの選択** ページが開きます。
- 14 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 30 日間使用できます。あとから、製品版へのアップグレードをご希望の場合には、営業担当までお問い合わせください。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

**15** ライセンス ファイルをインストールするには、次のステップを行います :

a) **ライセンス サーバーの構成** をクリックして、**次へ** をクリックします。

このライセンス ユーティリティは、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、**SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ページがデフォルトの設定と共に表示されます。

b) **アプリケーション** リスト ボックスから、ライセンス管理をするアプリケーションとして **Silk Test** を選択します。

c) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

**ローカルまたは リモート サーバーを使用する** **ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、SilkMeter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。ネットワーク管理者が別のポートを定義したのではないかぎり、デフォルト ポート番号 5461 は変更しないでください。 **適用** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。 **接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あとからソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。



**注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うまくいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンス サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決するには、licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**スタンドアロン ライセンスを使用する** SilkMeter をスタンドアロンで実行します。SilkMeter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。 **はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。

d) **閉じる** をクリックします。



**便利な方法:** リモート SilkMeter ライセンス サーバーを使用して Silk Test を実行する場合、ネットワーク接続が機能している必要があります。ネットワークが機能していることを確認する必要がある場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行** を選択して ping localhost または ping <license server name> を入力するか、コマンド プロンプトを開いてこれらのコマンドのいずれかを入力します。

**インストール完了** ページが開きます。

**16** **完了** をクリックします。

**17** Silk4NET のインストール実行時に Visual Studio が実行されていた場合は、Visual Studio を再起動します。

インストールが完了すると、Silk4NET のメニュー オプションが表示され、**インストールされたテンプレート** リストから Silk4NET プロジェクトを選択できます。

## Silk4NET Visual Studio プラグインの手動インストール

Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 Visual Basic または C# のテスト スクリプトを作成できます。Silk Test インストール ウィザードを使用して Silk Test をインストールするときに、Silk4NET Visual Studio プラグインをインストールできます。

この手順は、以下の場合に使用します。

- Silk4NET プラグインのインストール後に Visual Studio のバージョンをアップグレードする場合。
- インストール中に **Silk4NET を手動でインストール** オプションを選択した場合。

1. Silk Test¥*installation directory*¥ng¥Silk4NET で ItemTemplates および ProjectTemplates フォルダを見つけます。


デフォルトでは、この場所は C:¥Program Files¥Silk¥Silk Test¥ng¥Silk4NET です。

2. ItemTemplates および ProjectTemplates フォルダをコピーして *Visual Studio 2010 installation directory*¥Common7¥IDE¥ に貼り付けます。

たとえば、Visual Studio 環境が C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio¥ にインストールされている場合は、フォルダを C:¥Program Files¥Microsoft Visual Studio 9.0¥Common7¥IDE にコピーします。

3. Visual Studio で、**ツール > オプション > 環境 > アドイン/マクロ セキュリティ** を選択します。

4. **追加** をクリックし、パスを Silk Test¥*installation directory*¥ng¥Silk4NET¥Addins に追加します。Silk4NET のメニュー オプションが表示され、**インストールされたテンプレート** リストから Silk4NET プロジェクトを選択できます。

 **注:** Silk4NET のメニュー オプションおよびテンプレート リストが表示されない場合は、パラメータ「/setup」を使用して devenv.com を起動します。たとえば、以下のように入力します。

```
"<VS10InstallDir>¥Common7¥IDE¥devenv.com /setup"
```

5. バージョンをアップグレードする場合は、以下のコマンドを入力してオンライン ヘルプを手動で削除する必要があります。

```
HelpLibManager.exe /product VS /version 100 /locale en-us /uninstall /silent /vendor "Micro Focus" /mediaBookList "Silk4NET" /productName "SilkTest 2010"
```

デフォルトで、ヘルプ ライブラリ マネージャの実行可能ファイルは C:¥Program Files¥Microsoft Help Viewer¥v1.0 にあります。

6. Silk4NET のオンライン ヘルプをインストールするには、以下のように入力します。


```
HelpLibManager.exe /product VS /version 100 /locale en-us /silent /sourceMedia "<SilkTest installation directory>¥ng¥Silk4NET¥Documentation¥helpcontentsetup.msha"
```

デフォルトで、ヘルプ ライブラリ マネージャの実行可能ファイルは C:¥Program Files¥Microsoft Help Viewer¥v1.0 にあります。

## Silk Test Classic のインストール


作業を開始する前に、Silk Test の実行可能ファイルをダウンロードするか、SilkTest の CD を CD ドライブに挿入します。

Silk Test Classic は、完全インストールを選択すると、自動的にインストールされます。カスタム インストールを選択した場合は、従来の 4Test インターフェイスおよびツールのみを使用するために Silk Test Classic をインストールできます。Silk Test Classic をインストールすると、Silk Test Recorder、Silk Test Classic Agent、および Open Agent もインストールされます。Silk Test Recorder を使用すると、テストを記録できます。テストを手動でコーディングする必要はありません。Silk Test Classic では、Classic Agent または Open Agent を使用して、サポートされるテクノロジー ドメインに接続します。Open Agent は Silk Test Recorder 用に必要です。

 **注:** ユーザー アクセス制御 (UAC) がシステムで有効になっている場合は、Silk Test Classic を Program Files フォルダ以外の別の場所にインストールすることをおすすめします。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。


Silk Test CD を持っている場合は、CD を挿入します。セットアッププログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、<CD ドライブ>:¥setup.exe を入力して、Silk Test セットアッププログラムを手動で開始します。

 **注:** Windows の *TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、*TEMP* 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

**InstallAnywhere** ウィザードが開きます。

2. 以前にインストールした Silk Test のバージョンがある場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。  
以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。
3. **次へ** をクリックします。 **使用許諾契約** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。
5. **次へ** をクリックします。 **インストール セットの選択** ページが開きます。
6. ドロップダウン リストから、**カスタム** を選択して **Silk Test Classic IDE** のチェック ボックスをオンにします。Silk Test Classic をインストールすると、Silk Test Recorder、Silk Test Classic Agent、および Open Agent もインストールされます。
7. ショートカット アイコンを追加するには、以下のチェック ボックスのいずれか、または両方をオンにします。
  - **デスクトップに追加** : デスクトップにアイコンを追加します。
  - **クイック起動バーに追加** : クイック起動ツールバーにアイコンを追加します。
8. **次へ** をクリックします。 **インストール フォルダの選択** ページが開きます。
9. デフォルトのインストール ディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します：
  - a) **選択** を選択します。 **フォルダの参照** ダイアログ ボックスが開きます。
  - b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、**OK** をクリックして **インストール フォルダの選択** ページに戻ります。

 **注:** Silk Test と Silk Test Runtime を同じマシンにインストールすることはできません。

 **注:** Silk Test は、ローカル ドライブにインストールする必要があります。無効なインストール先を指定した場合は、エラー メッセージが表示されます。

場所が **インストールする場所を指定してください** テキスト ボックスに表示されます。

10 **次へ** をクリックします。

11 Classic Agent でブラウザ アプリケーションをテストするときに使用するデフォルトの言語を選択します。

あとで別の言語に切り替えるには、ヘルプを参照してください。


選択した言語のブラウザ インクルード (.inc) ファイルは、<Silk Test install>¥Extend ディレクトリにインストールされます。すべてのブラウザ インクルード ファイルは、<Silk Test Install> ¥Locale ディレクトリにインストールされます。

12 Web アプリケーションのテスト用のデフォルトのブラウザを確認し、**次へ** をクリックします。

このダイアログのオプションは、マシンのブラウザ設定に基づいてセットアッププログラムによって事前に選択されています。たとえば、Internet Explorer を使用している場合は、マシンにインストールされている IE のバージョンが表示されます。

Silk Test Classic に対して別のデフォルトのブラウザを指定するには、適切なブラウザを選択します。Web アプリケーションをテストしない場合は、**なし** を選択し、**次へ** をクリックします。

選択内容にかかわらず、この設定はあとで Silk Test Classic で変更できます。デフォルトのブラウザまたはブラウザ拡張をインストール後に変更する方法については、Silk Test Classic のヘルプを参照してください。

 **注:** デフォルトのブラウザが Internet Explorer の場合は、ブラウザのサードパーティ製拡張が有効になっていないというメッセージが表示される場合があります。 Silk Test Classic でブラウザページ内のオブジェクトを認識できるようにするには、このオプションを有効にする必要があります。このオプションを有効にしてからインストールを続行するか、インストールが完了したあとでこのオプションを有効にすることができます。

13 Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。

 **注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。


a) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対してファイアウォール例外を作成します。この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
- **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。

b) **次へ** をクリックします。

14 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います :

- 設定を変更するには、**前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
- 必要な設定を終えたら、**インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。

 **ヒント:** ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。TEMP 領域はインストーラによりファイルを解凍するために使用されます。たとえば、TEMP 領域が d:¥temp であり、e:¥SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータスバーにより、インストール処理の状況がわかります。完了すると、**ライセンスモードの選択** ページが開きます。

15 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 30 日間使用できます。あとから、製品版へのアップグレードをご希望の場合には、営業担当までお問い合わせください。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

16 ライセンス ファイルをインストールするには、次のステップを行います :

a) **ライセンス サーバーの構成** をクリックして、**次へ** をクリックします。

このライセンス ユーティリティは、ローカル システム内に、SilkMeter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、**SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ページがデフォルトの設定と共に表示されます。

b) **アプリケーション** リスト ボックスから、ライセンス管理をするアプリケーションとして **Silk Test** を選択します。

c) 以下のオプション ボタンのいずれかをクリックします。

**ローカルまたは リモート サーバーを使用する** **ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、SilkMeter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。ネットワーク管理者が別のポートを定義したのでないかぎり、デフォルト ポート番号 5461 は変更しないでください。**適用** をクリックして、ライセンス サーバーの設定を生成します。**接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で SilkMeter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あとからソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。

 **注:** 場合により、**ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、うま

くいかない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンスサーバーが実行されていません) というメッセージボックスが開きます。この問題を解決するには、licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

**スタンドアロン ライセンスを使用する** SilkMeter をスタンドアロンで実行します。SilkMeter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。**はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。

d) **閉じる** をクリックします。



**便利な方法:** リモート SilkMeter ライセンス サーバーを使用して Silk Test を実行する場合、ネットワーク接続が機能している必要があります。ネットワークが機能していることを確認する必要がある場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行** を選択して ping localhost または ping <license server name> を入力するか、コマンド プロンプトを開いてこれらのコマンドのいずれかを入力します。

**インストール完了** ページが開きます。

17. インストールを完了するためにシステムを再起動するかどうかを指定し、**完了** をクリックします。



**注目:** Silk Test Classic を正しく機能させるには、コンピュータを再起動する必要があります。

## Silk Test のアンインストール

新しいバージョンの Silk Test をインストールするときに、既存のバージョンの Silk Test のアンインストールを求めるプロンプトがウィザードで表示されます。また、プログラム メニューから Silk Test をいつでもアンインストールできます。

1. **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > 管理 > Silk Test のアンインストール** をクリックします。**InstallAnywhere** ウィザードにより、[Silk Test <バージョン> をアンインストール] ページが開きます。
2. インストール ディレクトリからすべてのファイルを削除するには、**すべてのファイルを削除する** チェックボックスをオンにします。  
このチェックボックスをオンにすると、以下の項目またはフォルダが削除されます。
  - Access データベースおよびサンプル
  - [AppDATA]/Silk/Silk Test の内容  
たとえば、Windows 7 では、このディレクトリは C:%Users%[username]%AppData%Roaming %Silk%Silk Test にあります。
  - [commonAppData]/Silk/Silk Test の内容  
たとえば、Windows 7 では、このディレクトリは C:%ProgramData%Silk Test にあります。
  - [commonAppData]/Silk/Silk Test Workbench の内容  
たとえば、Windows 7 では、このディレクトリは C:%ProgramData%Silk Test Workbench にあります。
3. **アンインストール** をクリックします。削除されなかったファイルがある場合は、それらのファイルのリストが表示されます。
4. **完了** をクリックします。

## Silk Test のサイレントモードインストール

ユーザー主導の一般的なインストールでは、インストール プロセスの情報はダイアログ ボックスに回答するユーザーから取得されます。ただし、サイレントモード インストールでは、インストール プロセスの

情報はプロパティ ファイルから取得されます。 サイレント インストールは特に、LAN やインターネット上で、リモートインストール ツールを使用してソフトウェアを配布する場合に便利です。 以下の種類のサイレント インストールを実行できます。

- 完全 : Silk Test Workbench、Silk Test Agent、Silk Test Recorder、Silk4J、Silk4NET、および Silk Test Classic をインストールします。
- 標準 : Silk Test Workbench、Silk Test Open Agent、Silk Test Recorder、Silk4J、および Silk4NET をインストールします。
- 基本 : Silk Test Workbench および Silk Test Open Agent をインストールします。
- エージェントと実行環境 : Silk Test Runtime および Silk Test Agent をインストールします。

## サイレント インストールのプロパティ ファイルの作成

インストール パッケージをサイレント モードで実行する前に、インストールの設定を含むプロパティ ファイルを作成する必要があります。

1. メモ帳などのテキスト エディタを開きます。
2. 以下の例をテキスト エディターに貼り付け、ファイルに名前を付け、.properties 拡張子を使用してファイルを保存します。

たとえば、ファイルを SilentInstall.properties とすることができます。

```
# Silent Installation Execution Instructions:
#####
# Start the Install.exe (not Setup.exe) with the following arguments:
# -i silent -f [path to properties file][properties file]
# (You may use the direct or the relative path to the properties file)
#
# example: install.exe -i silent -f SilentInstall.properties
#
# SilkTest installation path - use "¥¥" to separate directories
# (default: [System_Programs_Folder]¥¥Silk¥¥Silk Test)
#####
# USER_INSTALL_DIR=C:¥¥Program Files¥¥Silk¥¥Silk Test
#
# Select an install set:
# (default: 1)
#####
# 0 - Basic (Workbench)
# 1 - Standard (Workbench, Silk4J, Silk4NET)
# 2 - Complete
# 3 - Agent/Runtime Only
# Custom mode is not supported in Silent mode
# SELECTED_INSTALL_SET=1
#
# Shortcut locations: enter the location(s) for icons.
# (allowed: Desktop, QuickLaunch)
# (default: no shortcuts)
#####
# SHORTCUT_LOCATIONS=Desktop,QuickLaunch
#
# Path to the existing Eclipse directory (containing eclipse.exe) into
# which Silk4J will be integrated
# (default: USER_INSTALL_DIR)
#####
# ECLIPSE_CHOSEN_DIR=C:¥¥Eclipse
#
# Silk4NET installation option: if set to 1, Silk4NET will be integrated
# into an existing VS2010
```

```

# (default: 0)
#####
# USER_INPUT_SILK4NET_INTEGRATE=1
#
# Start notification service: If set to 1, the
# SilkTest Product Notification Service is started.
# The service displays the currently installed SilkTest version
# and the most recent version that is available for you
# to download.
# (default: 1)
#####
# START_NOTIFICATION_SERVICE=0
#
# Firewall exceptions:
# (default: no exceptions)
#####
# USER_INPUT_FIREWALL=Yes
#
# Create system restore point
# (default: 1)
#####
# CREATE_SYSTEM_RESTORE=0
#
# Licensing Mode (no default value)
#####
# Use to install an evaluation license
# USER_VERSION_EVAL=1
#
# Use to install a full license
# USER_VERSION_FULL=1
#
# Settings that specify the license server and port
# (no default values)
#####
# LICENSE_SERVER=localhost
# Port of license server
# LICENSE_PORT=5461

```

## サイレント インストーラの設定

サイレント インストーラのプロパティを設定する前に、インストールの設定を含んだプロパティ ファイルを作成する必要があります。



**注:** プロパティ値を設定するには、プロパティ値の文字列からシャープ (#) 記号を削除してください。

1. テキスト エディタで、サイレント インストール用に作成したプロパティ ファイルを開きます。
2. SELECTED\_INSTALL\_SET プロパティで、完了するインストールの種類に合った値を設定します。

以下の選択肢があります。

```

# 0 - Basic (Workbench)
# 1 - Standard (Workbench, Silk4J, Silk4NET)
# 2 - Complete
# 3 - Agent/Runtime Only

```



**注:** サイレント インストールではカスタム モードはサポートされません。



たとえば、Silk Test の完全バージョンをインストールするには、以下のように入力します。

```
SELECTED_INSTALL_SET=2
```

3. ショートカット アイコンを追加するには、SHORTCUT\_LOCATIONS プロパティで以下のオプションのいずれか、または両方を指定します。

- **Desktop** : デスクトップにアイコンを追加します。
- **QuickLaunch** : クイック起動ツールバーにアイコンを追加します。

たとえば、デスクトップ アイコンとクイック起動アイコンの両方をインストールするには、以下のように入力します。

```
SHORTCUT_LOCATIONS=Desktop,QuickLaunch
```

4. 既存の Eclipse 環境を Silk4J Java Testing Framework (JTF) と統合するには、ECLIPSE\_CHOSEN\_DIR プロパティで Eclipse ディレクトリの場所を指定します。たとえば、以下のように指定します。

```
ECLIPSE_CHOSEN_DIR=C:¥¥Eclipse
```

C:¥¥Eclipse は Eclipse がインストールされているディレクトリです。



**注:** ディレクトリ レベルは二重の ¥¥ で指定します。

5. 既存の Visual Studio 環境で使用するよう Silk4NET をインストールするには、USER\_INPUT\_SILK4NET\_INTEGRATE プロパティで以下のオプションのいずれかを指定します。

- 0 : 使用のために Silk4NET を設定しません。
- 1 : 使用のために Silk4NET を設定します。

Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 VB.NET または C# のテスト スクリプトを作成できます。

たとえば、以下のように指定します。

```
USER_INPUT_SILK4NET_INTEGRATE=1
```

6. Classic Agent ブラウザ アプリケーションの言語を指定するには、USER\_INPUT\_BROWSER\_LANGUAGE プロパティで以下の言語のいずれかを指定します。

デフォルトでは、English が指定されます。

- English
- Simplified Chinese
- French
- German
- Japanese

たとえば、以下のように指定します。

```
USER_INPUT_BROWSER_LANGUAGE=English
```

7. Classic Agent のデフォルトのブラウザを指定するには、USER\_INPUT\_DEFAULT\_BROWSER プロパティで以下の選択肢からいずれかを指定します。

デフォルトでは、インストーラによってデフォルトのシステム ブラウザが使用されます (Silk Test でサポートされている場合)。

- None: Classic Agent を使用してテストしない場合または Web アプリケーションをテストしない場合は、None を選択します。
- Firefox
- Internet Explorer

たとえば、以下のように指定します。

```
USER_INPUT_DEFAULT_BROWSER=Firefox
```

8. Classic Agent の Internet Explorer のバージョンを指定するには、IE\_VERSION プロパティで 6、7、または 8 を指定します。

たとえば、以下のように指定します。

```
IE_VERSION=7
```

9. Classic Agent の Firefox のバージョンを指定するには、FIREFOX\_DOMEX\_VERSION プロパティで 1\_5 または 2\_0 を指定します。

たとえば、以下のように指定します。

```
FIREFOX_DOMEX_VERSION=2_0
```

10. インストールに、すべての Silk Test 実行可能ファイルに対する Windows ファイアウォール例外を含めるかどうかを指定します。



**注:** このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。

デフォルトでは、ファイアウォール例外は設定されません。

たとえば、Windows ファイアウォール例外を作成するには、以下のように指定します。

```
USER_INPUT_FIREWALL=Yes
```

11. インストールに評価用ライセンスが必要かフルライセンスが必要かを指定します。

- 30 日間試用できる評価用ライセンスを使用するには、以下のように入力します。

```
USER_VERSION_EVAL=1
```

- フルライセンスを使用するには、以下のように入力します。

```
USER_VERSION_FULL=1
```

12. ライセンス サーバー名を指定するには、LICENSE\_SERVER プロパティでサーバー名を指定します。

この値はデフォルトでは設定されません。ローカル マシンを使用するには（ほとんどの場合）、localhost を入力します。

13. ライセンス サーバー ポートを指定するには、LICENSE\_PORT セクションを見つけます。

この値はデフォルトでは設定されません。事前に定義されているポートを使用するには、5461 を入力します。

14. ファイルを保存します。

サイレント インストール コマンドを実行して、インストールを起動します。

## サイレントモードでのインストール

インストールパッケージをサイレントモードで実行する前に、以下を実行する必要があります。

- インストールの設定を含むプロパティ ファイルを作成します。
- Windows インストーラ バージョン 4.5 をホスト マシンにインストールします。

**インストール** ウィザードを使用する場合、Windows インストーラ バージョン 4.5 は自動的にインストールされます。サイレントモードを使用する場合、このコンポーネントがまだマシン上になければ手動でインストールする必要があります。




**注意:** 以前のバージョンの Silk Test をアンインストールしてから続行してください。以前のバージョンの Silk Test (Silk Test 2009 など) がコンピュータ上にある場合、Silk Test は通知なしで既存のファイルを上書きします。複数のバージョンの Silk Test を同じマシンにインストールしないでください。

ユーザーの操作なしで Silk Test をインストールする場合は、サイレントモードでインストールします。

- インストールパッケージをハード ドライブ上の空のディレクトリに抽出しておきます。  
インストール CD を使用する場合は、CD の内容をハード ドライブ上の空のディレクトリにコピーします。
- サイレント インストールを実行するには、DOS シェルやバッチ ファイルから以下のコマンドを入力します。

```
install.exe -i silent -f [path to properties file]¥[properties file]
```

 **重要:** サイレントモードを開始するには、[device]:%setup.exe ではなく [device]: %Disk1%InstData%VM%install.exe 実行可能ファイルを使用します。


 **注:** プロパティ ファイルは拡張子が .properties のテキスト ファイルです。任意のファイル名を選択できます。

たとえば、サイレント インストールのプロパティ ファイルが install.exe と同じディレクトリにある場合は、以下のように指定します。

```
install.exe -i silent -f SilentInstall.properties
```

install.exe がサイレント インストールのプロパティ ファイルと同じディレクトリにない場合は、プロパティ ファイルの場所の絶対パスを指定します。例:


```
install.exe -i silent -f C:%temp%SilentInstall.properties
```

 **注:** インストール パッケージが再び GUI 上で実行されるようにするには、install.exe ファイルではなく setup.exe ファイルを起動します。

SilkMeter はライセンスが必要なツールです。サイレント インストーラを実行するときに SilkMeter サーバーの検出は「スキップ」されます。ライセンス サーバーをまだ構成していない場合、サイレント インストーラで Silk Test をインストールしたあとにライセンス サーバーを構成することが必要となる場合があります。

## サイレント インストーラの成功の確認

サイレント インストーラを実行する場合、メッセージや Silk Test のダイアログ ボックスは表示されません。インストールが成功したかどうかを知るのは困難です。ただし、インストールのステータスが含まれている Silk Test\_<version>\_InstallLog.log ファイルを確認できます。デフォルトでは、Silk Test\_<version>\_InstallLog.log ファイルは Silk Test インストール ディレクトリ内に生成されます。ログ ファイルを確認してから、他のユーザーがサイレント インストーラを使用できるようにすることをお勧めします。

 **注:** 以前のバージョンの Silk Test (Silk Test 2009 など) がコンピュータで検出された場合、Silk Test はインストールを続行し、ログ ファイルにエントリは作成されません。複数のバージョンの Silk Test を同じマシンにインストールしないでください。

1. Silk Test\_<version>\_InstallLog.log ファイルを見つけて、テキスト エディタで開きます。
2. サイレント インストーラが成功したかどうかを判別するには、セットアップで実行された各操作のステータス メッセージを確認します。

インストール ログには、インストーラによって実行された各操作について SUCCESSFUL、WARNING、または ERROR が記録されます。また、インストール ログには、成功、警告、致命的ではないエラー、またはエラーの数を集計した概要も含まれています。

たとえば、ある操作は以下のように表示されます。

```
Install File: C:%Program Files%Silk%Silk Test%ng%recorder%plugins%  
com.borland.silktest.recorder_11.1.0.4440%plugin.xml  
Status: SUCCESSFUL
```

概要は以下のように表示されます。

Summary

-----

Installation: Successful.

```
2497 Successes  
0 Warnings  
0 NonFatalErrors  
0 FatalErrors
```

## エラーコードの参照

インストール エラーコードを参照して、サイレントインストール中に発生したエラーを分析します。

1. インストールを開始して実行するバッチ ファイルを作成します。  
たとえば、以下のコードを使用して `install.bat` という名前のファイルを作成します。

```
@echo off
install.exe -I silent -f SilentInstall.properties
echo %errorlevel%
pause
```

2. インストールのコードを確認します。  
以下の表は、Code キー名の戻り値の一覧です。

表 1: インストーラの終了コード

コード	説明
0	成功: インストールは警告やエラーなしで正常に完了しました。
1	インストールは正常に完了しましたが、インストール シーケンスの 1 つまたは複数の操作で警告または致命的ではないエラーが発生しました。
-1	インストール シーケンスの 1 つまたは複数の操作で致命的なエラーが発生しました。
1000	インストールはユーザーによって取り消されました。
1001	インストールに無効なコマンド ライン オプションが含まれています。
2000	未処理のエラー。
2001	インストールで認証チェックに失敗しました。期限切れのバージョンを示している場合があります。
2002	インストールでルール チェックに失敗しました。 インストーラ自体に設定されたルールが失敗しました。
2003	サイレント モードでの依存関係が解決されないため、インストーラは終了しました。
2004	インストール操作の実行中に十分なディスク領域が検出されなかったため、インストールに失敗しました。
2005	Windows 64 ビット システム上にインストールしようとしたが、インストールに Windows 64 ビット システムのサポートが含まれていなかったため、インストールに失敗しました。
2006	このインストーラではサポートされていない UI モードで起動されたため、インストールに失敗しました。
3000	起動ツールに固有の未処理のエラー。
3001	<code>lax.main.class</code> プロパティに固有のエラーが原因で、インストールに失敗しました。
3002	<code>lax.main.method</code> プロパティに固有のエラーが原因で、インストールに失敗しました。
3003	<code>lax.main.method</code> プロパティに指定されたメソッドにインストールからアクセスできませんでした。
3004	<code>lax.main.method</code> プロパティによって発生した例外エラーが原因で、インストールに失敗しました。
3005	<code>lax.application.name</code> プロパティに値が割り当てられなかったため、インストールに失敗しました。
3006	<code>lax.nl.java.launcher.main.class</code> プロパティに割り当てられた値にインストールからアクセスできませんでした。

コード	説明
3007	lax.nl.java.launcher.main.class プロパティに固有のエラーが原因で、インストールに失敗しました。
3008	lax.nl.java.launcher.main.method プロパティに固有のエラーが原因で、インストールに失敗しました。
3009	lax.nl.launcher.java.main.method プロパティに指定されたメソッドにインストールからアクセスできませんでした。
4000	java.home システム プロパティで指定されたディレクトリで Java 実行可能ファイルが見つかりませんでした。
4001	インストーラの jar へのパスが正しくないため、再起動ツールが誤って起動しました。

## サイレントモードでのアンインストール

ユーザーの操作なしで Silk Test をアンインストールする場合は、サイレントモードでアンインストールします。



**注:** 製品をインストールした方法にかかわらず、サイレントモードを使用して Silk Test をアンインストールできます。ただし、Silk Test をサイレントモードでインストールすると、アンインストールモードもサイレントで実行されます。

1. Uninstall\_Silk Test <version> フォルダを見つけます。  
Uninstall\_Silk Test <version>.exe がこのフォルダ内にあります。
2. サイレントモードのアンインストール手順を実行するには、DOS シェルやバッチファイルから以下のコマンドのいずれかを入力します。
  - Silk Test をサイレントモードでインストールした場合は、以下のコマンドを入力します。  

```
<Silk Test Install Directory>%Silk%Silk Test%Uninstall_Silk Test <version>%Uninstall Silk Test <version>.exe
```
  - Silk Test をサイレントモードでインストールしなかった場合は、以下のコマンドを入力します。  

```
<Silk Test Install Directory>%Silk%Silk Test%Uninstall_Silk Test <version>%Uninstall Silk Test <version>.exe -I silent
```

たとえば、Silk Test をサイレントモードでインストールしなかった場合、以下のようにコマンドを入力します。

```
C:%Program Files%Silk%Silk Test%Uninstall_Silk Test <version>%Uninstall Silk Test <version>.exe -I silent
```

## 次に実行すること


### チュートリアルの実行

Silk Test をはじめて使用する場合は、Silk Test チュートリアルを実行することをお勧めします。チュートリアルは、**スタート > プログラム > Silk > Silk Test > ドキュメント > チュートリアル** から利用できません。

# Silk Test Workbench データベースの構成

このセクションでは、Silk Test Workbench データベースを構成する方法を説明するトピックを示します。

## SQL Server データベースの構成の概要

 **重要:** データベースの設定と構成は、データベース管理者またはデータベースの管理に関する一般的な知識を持つ方が行うことをお勧めします。


Silk Test Workbench は、Silk Test Workbench で使用するために構成されたデータベースにテスト資産を格納してアクセスします。このセクションでは、以下の SQL Server データベースを Silk Test Workbench データベースとして使用する場合の構成方法について説明します。

新機能、サポート対象のプラットフォームとバージョン、既知の問題、および回避策の詳細については、『Silk Test リリース ノート』(<http://supportline.microfocus.com/productdoc.aspx> で入手可能) を参照してください。

### SQL Server の要件

Silk Test Workbench で使用するよう SQL Server データベースを構成する場合は、以下の要件があります。

- Silk Test Workbench を実行するすべてのコンピュータは、SQL Server データベースが常駐するコンピュータにアクセスでき、新しいデータ ソースが構成されている必要があります。
- Silk Test Workbench は、データベースにアクセスするすべてのコンピュータにインストールされている必要があります。
- Silk Test Workbench データベース接続ファイルが、SQL Server データベースを指すように構成されている必要があります。

 **注:** Silk Test では、64 ビットの DSN は使用できません。64 ビット マシンのデフォルトの DSN と ODBC ドライバは、C:\Windows\SysWow64 にある WOW64 ツールを使用して確認できます。

Silk Test Workbench データベースの保守の詳細については、*Silk Test Workbench* のヘルプを参照してください。

## SQL Server データベースの新規作成

このセクションでは、SQL Server Management Studio を使用して SQL Server データベースを作成する方法について説明します。以下の手順以外に、Silk Test Workbench データベース メンテナンス ユーティリティを使用して、データベースに Silk Test Workbench テーブルを入力する必要もあります。

1. SQL Server Management Studio のオブジェクト エクスプローラで、**データベース** フォルダを右クリックして **新しいデータベース** を選択します。 **新しいデータベース** ダイアログ ボックスが開きます。
2. **データベース名** テキスト ボックスにデータベースの名前を入力します。
3. **OK** をクリックします。

## SQL Server 管理ユーザーの新規作成

これ以降の設定手順を実行するには、システム管理者権限を持つ SQL Server ユーザーが必要です。

1. システム管理者権限を持つユーザーを新規作成するには、以下のステップを実行します。
  - a) SQL Server Management Studio のオブジェクト エクスプローラで、**セキュリティ** フォルダに移動して、展開します。

- b) **ログイン** フォルダを右クリックして、**新しいログイン** をクリックします。 **ログイン - 新規作成** ダイアログ ボックスが開きます。
  - c) **全般** ページを選択し、**ログイン名** テキスト ボックスにユーザー名を入力します。
  - d) [SQL Server 認証] を選択し、パスワードを入力します。
  - e) **既定のデータベース** リストから、デフォルト データベースを選択します。
  - f) **サーバー ロール** ページを選択し、**サーバー ロール** リストで **sysadmin** のチェック ボックスをオンにします。
  - g) **ユーザー マッピング** ページを選択します。
  - h) **マップ** 列で、新しいログインでアクセスできるデータベースのチェック ボックスをオンにします。デフォルトで、**ユーザー** 列にログイン名が表示されています。この値はそのままにします。
  - i) **データベース ロールのメンバシップ** リストで、**db\_owner** のチェック ボックスをオンにします。
  - j) **OK** をクリックします。
2. 新しいユーザーのスキーマを新規作成するには、以下のステップを実行します。
- a) **オブジェクト エクスプローラ** で、スキーマを作成するデータベースに移動します。
  - b) データベース オブジェクト ツリーを展開して、**スキーマ** フォルダを表示します。  
**スキーマ** フォルダは、データベースの **セキュリティ** フォルダの子です。  
たとえば、スキーマをマスタ データベースに追加する場合は、**データベース > システム データベース > マスタ > セキュリティ** フォルダを展開して **スキーマ** フォルダを表示します。
  - c) **スキーマ** フォルダを右クリックして、**新しいスキーマ** を選択します。
  - d) **スキーマ名** テキスト ボックスに、新しいスキーマの名前を入力します。  
新しいスキーマ名は、以前にシステム管理者権限を使用して作成したユーザー名と一致する必要があります。
  - e) スキーマの所有者として新しいユーザーにシステム管理者権限を割り当てます。
  - f) **OK** をクリックします。
3. 新たに作成したユーザーを選択し、デフォルトのスキーマを新たに作成したスキーマに設定します。

## SQL Server におけるユーザーの設定

以下の手順は、SQL Server データベースに接続する必要がある各ユーザーに対し、データベース サーバー コンピュータで実行してください。

1. SQL Server Management Studio のオブジェクト エクスプローラで、**セキュリティ** フォルダに移動して、展開します。 **ログイン** フォルダを右クリックして、**新しいログイン** をクリックします。 **ログイン - 新規作成** ダイアログ ボックスが開きます。
2. **全般** ページを選択し、**ログイン名** テキスト ボックスにデータベースの名前を入力します。
3. **Windows 認証** または **SQL Server 認証** を選択します。
4. **既定のデータベース** リストから、デフォルト データベースを選択します。
5. **ユーザー マッピング** ページを選択します。
6. **マップ** 列で、ユーザーのログインでアクセスできるデータベースのチェック ボックスをオンにします。  
デフォルトで、**ユーザー** 列にログイン名が表示されています。この値はそのままにします。
7. **既定のスキーマ** 列に、既定のスキーマを入力します。  
Silk Test Workbench で既定のスキーマを使用するには、既定のスキーマが、以前にシステム管理者権限を使用して作成したユーザーのスキーマと一致する必要があります。
8. **データベース ロールのメンバシップ** リストで、デフォルト オプション **public** を選択したままにしておきます。
9. **db\_datareader** および **db\_datawriter** チェック ボックスをオンにします。
10. **OK** をクリックします。



**重要:** 複数のユーザーが SQL Server Express を使用するには、各 SQL Server Express インストールでリモート接続が有効になっている必要があります。SQL Server Express でリモート接続を有効にする方法については、Microsoft のサポート技術情報『*How to enable remote connections on SQL Server*』を参照してください。

## SQL Server Silk Test Workbench データベースの準備



**注:** SQL Server 認証モードを SQL Server と Windows (混合モード) に設定して、データベース メンテナンス ユーティリティを使用して SQL Server データベースに接続できるようにする必要があります。この設定は、データベース メンテナンス タスクを実行したあと変更できます。



**注:** SQL Server データベースが空の場合は、このトピックで説明しているタスクのみ実行できます。

Silk Test Workbench で使用する新しい SQL Server データベースを準備する必要があります。このセクションでは、データベース メンテナンス ユーティリティを使用してデータベースに Silk Test Workbench テーブルを入力する方法について説明します。

1. **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > 管理 > データベース メンテナンス** をクリックします。**データベース メンテナンス** ユーティリティが起動されます。
2. **ファイル > 新規作成 > SQL Server** をクリックします。**SQL Server データソースの接続** ダイアログ ボックスが開きます。
3. 新しい SQL Server データソースの名前を入力するか、**参照** をクリックして **ODBC データソースの選択** ダイアログ ボックスからデータソース名を選択します。
4. 該当するテキスト ボックスにデータベースの所有者の名前と、SQL Server のユーザー ID およびパスワードを入力し、**作成** をクリックします。データベースの所有者は、db\_owner ロールを持つユーザーです。



**注:** 各 DSN 名に関連付けることができるスキーマは 1 つだけです (ODBC 接続)。選択した DSN 名がすでにスキーマに関連付けられている場合は、**置換** をクリックして DSN 名に関連付けを現在のスキーマから新しいスキーマに変更するか (ユーザーは、古いスキーマの Silk Test Workbench テーブルにはアクセスできなくなります)、**エイリアス** をクリックして DSN 名のエイリアスを作成します。

これで、Silk Test Workbench を起動してログオンする準備が整いました。

## Oracle データベースの構成の概要

このセクションでは、Silk Test Workbench で使用する Oracle データベースを設定する方法について説明します。



**注:** 以下の手順は、その実行者が Oracle データベース管理システムに精通していることを前提としています。データベースの設定と構成は、データベース管理者またはデータベースの管理に関する一般的な知識を持つ方が行うことをお勧めします。

各クライアント コンピュータでは、データベースに接続するために ODBC データソースが必要となります。この結果、Silk Test Workbench 用の Oracle データベースに接続するには、以下の条件を満たす必要があります。

- Silk Test Workbench を実行するすべてのコンピュータは、データベースが常駐するコンピュータにアクセスでき、新しいデータソースが構成されている必要があります。
- Silk Test Workbench は、データベースにアクセスするすべてのコンピュータにインストールされている必要があります。
- Silk Test Workbench を実行するすべてのコンピュータに、適切なデータベース クライアント接続ソフトウェアがインストールされている必要があります。
- データベース接続は、Silk Test Workbench で使用するために構成する必要があります。



## 認証方式の選択

Silk Test Workbench では、Oracle OS 認証 (Windows NT) と Oracle データベース認証のいずれかを使用することができます。Oracle OS 認証を使用する場合、追加のインストール手順が必要になります。

### Oracle OS 認証

このトピックでは、Oracle OS 認証を使用する場合に、ユーザーを作成して接続権限を付与する方法について説明します。これらのステップを実行する前に、以下の点を考慮してください。

- ORA\_DBA グループのメンバであり、かつ、SYSDBA 権限がある必要があります。
- ユーザーを作成する際は、ユーザーが DOMAIN コントローラによって認証されていることを Oracle が認識できるようにする必要があります。
- ユーザーの作成には SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を使用します。SQL\*Plus を使い慣れていない場合は、Oracle のマニュアルを参照してください。
- ユーザーは Windows NT ドメイン内に作成し、ORA\_DBA グループに追加する必要があります。Windows ドメインの使用の詳細については、Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。
- Oracle で Silk Test Workbench のユーザーを設定する場合、リモートで認証されるユーザーに加え、実際のテーブルを格納するためのスキーマを作成します。このスキーマはドメインで認証されず、パスワードで認証されます。

1. SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を起動します。
2. SYSTEM としてログオンし、SYSDBA として接続します。
3. 各ユーザーを "DOMAIN¥USERNAME" IDENTIFIED EXTERNALLY として作成し、接続権限およびシステム権限を付与するコマンドを、以下の例に示すように入力します。

各ユーザーは "DOMAIN¥USERNAME" のように入力します。DOMAIN¥USERNAME は大文字で入力し、二重引用符で囲みます。DOMAIN¥USERNAME は各ユーザーのドメインとユーザー名です。

例：

```
CREATE USER "NT-DOMAIN¥JEFF" IDENTIFIED EXTERNALLY;  
GRANT SELECT ANY SEQUENCE TO "NT-DOMAIN¥JEFF";  
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "NT-DOMAIN¥JEFF";  
GRANT "CONNECT" TO "NT-DOMAIN¥JEFF";  
GRANT "RESOURCE" TO "NT-DOMAIN¥JEFF";  
GRANT "SELECT_CATALOG_ROLE" TO "NT-DOMAIN¥JEFF";
```



**重要:** Microsoft のオペレーティング システムでは、ユーザーを照会すると DOMAIN ¥USERNAME が返されます。この値がデータベースの定義と一致しない場合は、Oracle OS 認証で ORA-1017 のエラーが発生します。

4. SQL\*Plus を使用してデータベースに接続することにより、Oracle OS 認証が正しく設定されているかどうかをテストします。
  - a) ユーザー名には「/」と入力します。
  - b) [パスワード] テキスト ボックスは空のままにし、ホスト文字列を正しく入力します。
  - c) **OK** をクリックします。ログオンできた場合は、Oracle OS 認証が正しく機能していることを意味します。

### Oracle データベース認証

このトピックでは、Oracle データベース認証を使用する場合に、ユーザーを作成して接続権限を付与する方法について説明します。これらのステップを実行する前に、以下の点を考慮してください。

- ORA\_DBA グループのメンバであり、かつ、SYSDBA 権限がある必要があります。
- ユーザーを作成する際は、ユーザーが DOMAIN コントローラによって認証されていることを Oracle が認識できるようにする必要があります。

- ユーザーの作成には SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を使用します。SQL\*Plus を使い慣れていない場合は、Oracle のマニュアルを参照してください。
- ユーザーは Windows NT ドメイン内に作成し、ORA\_DBA グループに追加する必要があります。Windows ドメインの使用の詳細については、Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。
- Oracle で Silk Test Workbench のユーザーを設定する場合、リモートで認証されるユーザーに加え、実際のテーブルを格納するためのスキーマを作成します。このスキーマはドメインで認証されず、パスワードで認証されます。

1. SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を起動します。
2. SYSTEM としてログオンし、SYSDBA として接続します。
3. 各ユーザーを "USERNAME" IDENTIFIED BY "ORACLEPASSWORD" として作成し、接続権限およびシステム権限を付与するコマンドを、以下の例に示すように入力します。

各ユーザーは "USERNAME" のように入力します。USERNAME は大文字で入力し、二重引用符で囲みます。DOMAIN¥USERNAME は各ユーザーのユーザー名です。


例：

```
CREATE USER "JEFF" IDENTIFIED BY "ORACLEPASSWORD";
GRANT SELECT ANY SEQUENCE TO "JEFF";
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO "JEFF";
GRANT "CONNECT" TO "JEFF";
GRANT "RESOURCE" TO "JEFF";
GRANT "SELECT_CATALOG_ROLE" TO "JEFF";
```

## Oracle データベースの新規作成


文字セットとして UTF8 を使用する新規 Oracle データベースを作成します。詳細については、Oracle の製品マニュアルを参照してください。

## Oracle 認証の設定

 **注:** この手順は、Oracle OS 認証を使用する場合にのみ必要です。Oracle データベース認証を使用する場合は、Oracle クライアントを設定する必要があります。


1. データベースがあるサーバーで、Oracle をインストールしたディレクトリにある Oracle 初期化ファイルを探します。
2. Oracle 初期化ファイルで、以下のパラメータの値を設定します。

- remote\_login\_passwordfile = none
- remote\_os\_authent = true
- os\_authent\_prefix = ""

 **注:** パラメータと値のうち存在しないものがある場合は、追加する必要があります。Oracle 11g では、remote\_os\_authent および os\_authent\_prefix パラメータはデフォルトで設定されています。

3. Oracle をインストールしたディレクトリで、SQLNET.ORA ファイルを探します。  
このファイルは、Oracle のメイン インストール ディレクトリの下に ORACLE\_HOME¥Network ¥Admin ディレクトリにあります。ORACLE\_HOME は、インストール時に Oracle ホームに割り当てた名前です。
4. SQLNET.ORA を開いて、以下のようにパラメータの値を設定します。

```
sqlnet.authentication_services = (NTS)
```


 **注:** このパラメータの行頭が # でコメントアウトされていないことを確認します。このパラメータは、追加する必要がある場合があります。

5. **スタート** メニューから、**ファイル名を指定して実行** ダイアログ ボックスにアクセスします。
6. **名前** テキスト ボックスに「regedit」と入力して **OK** をクリックします。 **レジストリ エディタ** ダイアログ ボックスが開きます。
7. HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SOFTWARE¥ORACLE¥HOMEn(*n* は Oracle インストールに関連付けられた番号) パスで、HOMEn を右クリックして、**新規 > 文字列値** を選択します。レジストリ エディタの右側のウィンドウに、新しい文字列の値が表示されます。
8. デフォルト名の新しい値 #1 を OSAUTH\_PREFIX\_DOMAIN に置き換えます。
9. 作成した文字列の値をダブルクリックします。 **文字列の編集** ダイアログ ボックスが開きます。
- 10 **値のデータ** テキスト ボックスに「TRUE」と入力して **OK** をクリックします。

## Oracle クライアントの設定

接続元として使用するクライアント コンピュータで、以下を実行します。


1. Oracle をインストールしたディレクトリで、SQLNET.ORA ファイルを探します。  
このファイルは、Oracle のメイン インストール ディレクトリの下の ORACLE\_HOME¥Network ¥Admin ディレクトリにあります。ORACLE\_HOME は、インストール時に Oracle ホームに割り当てた名前です。
2. SQLNET.ORA を開いて、以下のようにパラメータの値を設定します。  
sqlnet.authentication\_services = (NTS)

 **注:** このパラメータの行頭が # でコメントアウトされていないことを確認します。このパラメータは、追加する必要がある場合があります。

3. Oracle をインストールしたディレクトリで、TNSNAMES.ORA ファイルを開きます。  
このファイルは ORACLE\_HOME¥Network¥Admin ディレクトリにあります。
4. サーバーのデータベース エントリをクライアント コンピュータ上の TNSNAMES.ORA ファイルにコピーします。  
例 :

```
ORACLE_SID.DOMAIN.COM=
(DESCRIPTION=
(AADDRESS_LIST=
(AADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=SERVERNAME)(PORT=1521))
)
(CONNECT_DATA=
(SERVICE_NAME=ORACLE_SID)
)
)
```

## クライアント接続用の Oracle データベースの準備

 **注:** この手順は、Oracle OS 認証および Oracle クライアントを使用して Silk Test Workbench データベースを設定する場合にのみ必要です。Oracle データベース認証を使用する場合は、ユーザーの設定を開始することができます。

1. **ドメイン ユーザー** マネージャがインストールされているコンピュータで、Windows の **コントロール パネル** にアクセスし、**管理ツール > コンピュータの管理** を選択します。  
**コンピュータの管理** ユーティリティが開きます。
2. ツリー ビューで、**ローカル ユーザーとグループ** をクリックします。
3. **グループ** をクリックします。  
Oracle がインストールされている場合、ORA\_DBA という名前のグループが表示されます。表示されない場合は、追加する必要があります。

次に、ユーザーに対してサーバー アクセスを作成します。

## ORA\_DBA グループの作成

1. **コンピュータの管理** ユーティリティのツリー ビューで、**グループ** を右クリックして **新しいグループ** を選択します。 **新しいグループ** ダイアログ ボックスが開きます。
2. **グループ名** テキスト ボックスに「ORA\_DBA」と入力します。
3. **作成** をクリックします。
4. **閉じる** をクリックします。

## ユーザーに対するサーバー アクセスの作成

ユーザー アカウントを個別に作成するには、以下の手順に従います。

1. **コンピュータの管理** ユーティリティのツリー ビューで、**ローカル ユーザーとグループ** をクリックします。
2. **グループ** をクリックします。
3. 右側のペインで、**ORA\_DBA** をダブルクリックします。 **ORA\_DBA のプロパティ** ダイアログ ボックスが開きます。
4. **追加** をクリックします。 **ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択** ダイアログ ボックスが開きます。
5. **詳細設定** をクリックし、**共通クエリ** タブを使用してユーザーを検索し、**今すぐ検索** をクリックして、リストからユーザーを選択します。

または、**選択するオブジェクト名を入力してください** テキスト ボックスをクリックし、domain name ¥user ID を入力します。

domain name はユーザーが所属するドメインの名前であり、user ID はアクセス権を付与する対象ユーザーのネットワーク ID です。

6. **OK** をクリックしてユーザー情報を保存し、**ORA\_DBA のプロパティ** ダイアログ ボックスに戻ります。  
ステップ 4 から 6 を繰り返して、その他のユーザー アカウントを作成します。
7. **Users のプロパティ** ダイアログ ボックスで **OK** をクリックし、**コンピュータの管理** ユーティリティに戻ります。

## Oracle における Silk Test Workbench のユーザーの設定

このセクションでは、ユーザーを作成してユーザーの接続権限を付与する方法について説明します。この手順は Oracle OS 認証または Oracle データベース認証のどちらを使用する場合にも必要です。手順は認証タイプによって異なります。

### Oracle OS 認証

ユーザーを作成する際は、ユーザーが DOMAIN コントローラによって認証されていることを Oracle が認識できるようにする必要があります。

#### **重要:**

Oracle で Silk Test Workbench のユーザーを設定する場合、リモートで認証されるユーザーに加え、実際のテーブルを格納するためのスキーマも作成する必要があります。このスキーマはドメインで認証されず、パスワードで認証されます。詳細については、「[パスワード認証スキーマの作成](#)」を参照してください。

ユーザーは Windows NT ドメイン内に作成する必要があります。Windows ドメインの使用の詳細については、Microsoft Windows のマニュアルを参照してください。

ユーザーは ORA\_DBA グループに追加する必要があります。ユーザーの作成には SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を使用します。SQL\*Plus を使い慣れていない場合は、Oracle のマニュアルを参照してください。

以下の手順を実行するユーザーは、ORA\_DBA グループのメンバーであり、SYSDBA 権限を持っている必要があります。Oracle データベースにアクセスできるユーザーを指定するには、以下を実行します。

1. SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を起動します。
2. SYSTEM としてログオンし、SYSDBA として接続します。
3. 各ユーザーを作成するコマンドを "DOMAIN¥USERNAME" IDENTIFIED EXTERNALLY として入力し、各ユーザーの接続権限を "DOMAIN¥USERNAME" として付与します。DOMAIN¥USERNAME は大文字で入力し、二重引用符で囲みます。DOMAIN¥USERNAME は各ユーザーのドメインとユーザー名です。例：

```
SQL> create user "NT-DOMAIN¥JEFF" IDENTIFIED EXTERNALLY;  
SQL> grant connect, resource to "NT-DOMAIN¥JEFF";
```


 **注:** SELECT\_ANY\_SEQUENCE と SELECT\_CATALOG\_ROLE もユーザーに付与する必要があります。例：

```
SQL> grant select_any_sequence to "JEFF";  
SQL> grant select_catalog_role to "JEFF";
```

Microsoft のオペレーティング システムでは、ユーザーを照会すると DOMAIN¥USERNAME が返されます。この値がデータベースの定義と一致しない場合は、NT 認証で ORA-1017 のエラーが発生します。

4. SQL\*Plus を使用してデータベースに接続することにより、Windows NT 認証が正しく設定されているかどうかをテストします。ユーザー名には「/」と入力します。パスワード フィールドは空のままにし、ホスト文字列を正しく入力します。OK をクリックします。ログオンできた場合は、Windows NT 認証が正しく機能していることを意味します。

## Oracle データベース認証

 **重要:** Oracle で Silk Test Workbench のユーザーを設定する場合、リモートで認証されるユーザーに加え、実際のテーブルを格納するためのスキーマも作成する必要があります。スキーマはパスワード認証されます。詳細については、「[パスワード認証スキーマの作成](#)」を参照してください。

ユーザーの作成には SQL\*Plus を使用します。SQL\*Plus を使い慣れていない場合は、Oracle のマニュアルを参照してください。以下の手順を実行するユーザーは、ORA\_DBA グループのメンバーであり、SYSDBA 権限を持っている必要があります。

Oracle データベースにアクセスできるユーザーを指定するには、以下を実行します。

1. SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を起動します。
2. SYSTEM としてログオンし、SYSDBA として接続します。
3. 各ユーザーを作成するコマンドを "USERNAME" IDENTIFIED BY "ORACLEPASSWORD" として入力し、各ユーザーの接続権限を "USERNAME" として付与します。USERNAME は大文字で入力し、二重引用符で囲みます。DOMAIN¥USERNAME は各ユーザーのユーザー名です。例：


```
SQL> create user "JEFF" IDENTIFIED BY "ORACLEPASSWORD";  
SQL> grant connect, resource to "JEFF";
```

 **注:** SELECT\_ANY\_SEQUENCE と SELECT\_CATALOG\_ROLE もユーザーに付与する必要があります。例：

```
SQL> grant select_any_sequence to "JEFF";  
SQL> grant select_catalog_role to "JEFF";
```

## パスワード認証スキーマの作成

Silk Test Workbench テーブルが格納されるパスワード認証スキーマを設定するには、以下のステップを実行します。

 **注:** SQL シリーズにおける Oracle の文字数制限のため、パスワード認証スキーマは 5 文字以下で指定する必要があります。

1. SQL\*Plus または SQL\*Plus Worksheet を起動します。
2. SYSTEM としてログオンし、SYSDBA として接続します。
3. 各ユーザーを作成するコマンドを "USERNAME" IDENTIFIED BY "ORACLEPASSWORD" として入力し、各ユーザーの接続権限を "USERNAME" として付与します。

USERNAME は大文字で入力し、二重引用符で囲みます。USERNAME は各ユーザーのユーザー名です。例:

```
SQL> create user "TOM" IDENTIFIED BY "ORACLEPASSWORD";  
SQL> grant connect, resource to "TOM";
```

## Oracle データベースの準備

Silk Test Workbench で使用する新しい Oracle データベースを準備する必要があります。このセクションでは、**データベース メンテナンス** ユーティリティを使用してデータベースに Silk Test Workbench テーブルを入力する方法について説明します。

1. **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > 管理 > データベース メンテナンス** をクリックします。**データベース メンテナンス** ユーティリティが起動されます。
2. **ファイル > 新規作成 > Oracle** をクリックします。**Oracle データソースの接続** ダイアログ ボックスが開きます。
3. 新しい Oracle データソースの名前を入力するか、**参照** をクリックして **ODBC データソースの選択** ダイアログ ボックスからデータソース名を選択します。
4. 該当するボックスに、Oracle ユーザー ID の名前、パスワードを入力し、**作成** をクリックします。**スキーマ** ボックスには、ユーザー ID に入力した値が自動的に入力されます。

これで、Silk Test Workbench を起動してログオンする準備が整いました。


## ドメインなしでの SQL Server または Oracle データベースの設定

Silk Test Workbench で使用する Oracle または SQL Server のデータベースを設定する際は、ドメイン内の認証を使用することを強くお勧めします。ただし、ドメインに所属しない場合でも、これらのデータベースを設定することは可能です。

このセクションでは、ドメインを使用して SQL Server または Oracle データベースを設定する具体的な方法について説明します。

### ドメインなしでのユーザーの作成

ドメインがない場合に SQL Server または Oracle データベースを設定するには、最初にクライアント コンピュータとサーバー コンピュータの両方でユーザー アカウントを作成する必要があります。

 **注:** この手順は Windows NT 認証を使用する場合にのみ適用されます。

1. Windows の **コントロール パネル** にアクセスし、**管理ツール > コンピュータの管理** を選択します。**コンピュータの管理** ユーティリティが開きます。
2. 左側のペインで、**ローカル ユーザーとグループ** をクリックします。
3. **ローカル ユーザーとグループ** で、**ユーザー** フォルダを右クリックし、**新しいユーザー** を選択します。**新しいユーザー** ダイアログ ボックスが開きます。

4. **ユーザー名** テキスト ボックスに有効なユーザー名を入力し、**フルネーム** テキスト ボックスにそのユーザーのフルネームを入力します。
5. **パスワード** と **パスワードの確認入力** の両方のテキスト ボックスに有効なパスワードを入力し、**作成** をクリックします。
6. 各クライアント コンピュータでそのユーザー名とパスワードを使用して、上記の手順を繰り返します。

## ドメインなしでの SQL Server の設定

ドメインがない場合に SQL Server を設定するには：

1. Windows の **コントロール パネル** にアクセスし、**管理ツール > コンピュータの管理** を選択します。  
**コンピュータの管理** ユーティリティが開きます。
2. 左側のペインで、**ローカル ユーザーとグループ** を展開し、**グループ** をクリックします。
3. 右側のペインで、**Users** をダブルクリックします。  
**Users のプロパティ** ダイアログ ボックスが開きます。
4. **追加** をクリックします。  
**ユーザー、コンピュータ、またはグループの選択** ダイアログ ボックスが開きます。
5. **詳細設定** をクリックし、**共通クエリ** タブを使用してユーザーを検索します。
6. **今すぐ検索** をクリックして、リストからユーザーを選択します。  
または、**選択するオブジェクト名を入力してください** テキスト ボックスをクリックし、アクセス権を付与する対象ユーザーの [user ID] を入力します。[user ID]：
7. **OK** をクリックしてユーザー情報を保存し、**Users のプロパティ** ダイアログ ボックスに戻ります。
8. 上記のステップを繰り返して、その他のユーザー アカウントを作成します。
9. **OK** をクリックします。

## ドメインなしでの Oracle データベースの設定

ドメインがない場合に Oracle を設定するには、個別のユーザー アカウントに対してサーバー アクセスを作成する手順に従います。ただし、ドメインなしでユーザーを作成する手順で作成したユーザー名を置き換えます。

1. **選択するオブジェクト名を入力してください** テキスト ボックスに、[domain name]¥[user ID] や [domain name]¥[group name] ではなくユーザー名を入力します。

**コンピュータの管理** ユーティリティが表示されます。

2. ユーザーを設定します。

SQL\*Plus を使用してユーザーを作成する場合は、以下の例に示すように [domain name¥user name] を [computer name¥user name] に置き換えます。

```
SQL> create user "FH0002RED¥USER1" IDENTIFIED EXTERNALLY;  
SQL> grant connect, resource to "FH0002RED¥USER1";
```




**注:**

[computer name¥user name] の場合、大文字を使用して引用符で囲みます。

## データ ソース名の作成の概要

Silk Test Workbench 用の SQL Server、Access、Oracle のデータベースに接続する各コンピュータで、ODBC ユーティリティを使用してデータ ソース名 (DSN) を作成する必要があります。


 **注:** このステップは、Silk Test Workbench インストーラによってインストールされたデフォルトの SQL Server Express データベースと Access データベースには適用されません。これらのデータベースでは、データソース名が自動的に作成されます。

## Access データベース用のデータソース名の作成

Access データベースに接続する各クライアント コンピュータで、以下の手順に従って DSN を設定します。

1. [コントロール パネル] にアクセスし、**管理ツール > データソース (ODBC)** を選択します。 **ODBC データソース アドミニストレータ** ダイアログ ボックスが開きます。
2. **システム DSN** タブをクリックし、**追加** をクリックします。 **データソースの新規作成** ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスには、使用可能な ODBC ドライバがリストされます。
3. ドライバのリストから **Microsoft Access Driver** を選択し、**完了** をクリックします。 **ODBC Microsoft Access セットアップ** ダイアログ ボックスが開きます。
4. **データソース名** テキスト ボックスに、データソース名を入力します。  
この名前はログオン ダイアログ ボックスでデータベース名として表示されるため、論理名を入力します。
5. **説明** テキスト ボックスに、データソースの説明を入力します。  
たとえば、「Silk Test Workbench データベースへの接続」です。
6. **選択** をクリックして、Access データベースを参照します。
7. **ODBC Microsoft Access セットアップ** ダイアログ ボックスで、**OK** をクリックします。
8. **ODBC アドミニストレータ** ダイアログ ボックスで、**OK** をクリックしてプロセスを完了します。

## SQL Server データベース用のデータソース名の作成

 **注:** Silk Test Workbench では、64 ビットの DSN は使用できません。64 ビット マシンで DSN を作成するには、**スタート > Silk > Silk Test > 管理 > データソース (ODBC)** をクリックして 32 ビット DSN を作成します。C:\¥WINDOWS¥SysWOW64¥odbcad32.exe にある WOW64 ツールを使用することもできます。

SQL Server データベースに接続する各クライアント コンピュータで、以下の手順に従って DSN を設定します。

1. [コントロール パネル] にアクセスし、**管理ツール > データソース (ODBC)** を選択します。 **ODBC データソース アドミニストレータ** ダイアログ ボックスが開きます。
2. **システム DSN** タブをクリックし、**追加** をクリックします。 **データソースの新規作成** ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスには、使用可能な ODBC ドライバがリストされます。
3. ドライバのリストから **SQL Native Client** を選択し、**完了** をクリックします。 **SQL Server に接続するための新規データソースを作成する** ダイアログ ボックスが開きます。
4. **名前** ボックスに、データソース名を入力します。  
この名前はログオン画面でデータベース名として表示されるため、論理名を入力します。
5. **説明** テキスト ボックスに、データソースの説明を入力します。  
たとえば、「Silk Test Workbench データベースへの接続」です。
6. サーバー名を **サーバー** テキスト ボックスに入力するか、ドロップダウン リストから選択します。
7. **次へ** をクリックします。
8. 以下のいずれかを実行します。
  - DSN を使用して SQL Server データベースにアクセスするユーザーが非ネイティブのアカウント情報によって接続している場合、**ネットワークへのログイン ID で、Windows の認証メカニズムを使う** オプションを選択します。



- DSN を使用して SQL Server データベースにアクセスするユーザーがネイティブ認証によって接続している場合、**ユーザーが入力する SQL Server 用のログイン ID とパスワードを使う** オプションを選択します。**SQL Server に接続して追加の構成オプションの既定設定を取得する** チェックボックスがオンになっていることを確認してください。ユーザーのネイティブ SQL Server ログオン情報を、**ログイン ID とパスワード** の各テキスト ボックスに入力します。

9. **次へ** をクリックします。

10 **既定のデータベースを以下のものに変更する** チェック ボックスをオンにして、リストからデータベースの名前を選択します。

11. その他のエントリはすべてそのままにし、ウィザードの最後のパネルが表示されるまで **次へ** をクリックします。

12 デフォルトをそのまま使用し、**完了** をクリックします。


13 接続をテストするには、**データソースのテスト** をクリックします。**SQL Server ODBC データソーステスト** ダイアログ ボックスが開きます。

14 **OK** をクリックします。

**ODBC データソース アドミニストレータ** ダイアログ ボックスが再表示されます。新しく作成したデータソースが **システム データソース** リストに表示されます。

15 **OK** をクリックします。

## Oracle データベース用のデータ ソース名の作成

 **注:** Silk Test Workbench では、64 ビットの DSN は使用できません。64 ビット マシンで DSN を作成するには、**スタート > Silk > Silk Test > 管理 > データソース (ODBC)** をクリックして 32 ビット DSN を作成します。C:\¥WINDOWS¥SysWOW64¥odbcad32.exe にある WOW64 ツールを使用することもできます。

Oracle データベースに接続する各クライアント コンピュータで、以下の手順に従って DSN を設定します。

1. [コントロール パネル] にアクセスし、**管理ツール > データソース (ODBC)** を選択します。**ODBC データソース アドミニストレータ** ダイアログ ボックスが開きます。
2. **システム DSN** タブをクリックし、**追加** をクリックします。**データソースの新規作成** ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスには、使用可能な ODBC ドライバがリストされます。
3. ドライバのリストから、使用する Oracle データベースのバージョンに適した Oracle ODBC ドライバ (Microsoft ODBC for Oracle ドライバではない) を選択し、**完了** をクリックします。**Oracle ODBC ドライバ構成** ダイアログ ボックスが開きます。
4. **Oracle データソース名** テキスト ボックスに、データソース名を入力します。


この名前はログオン ダイアログ ボックスでデータベース名として表示されるため、論理名を入力します。

5. **説明** テキスト ボックスに、データソースの説明を入力します。  
たとえば、「Silk Test Workbench データベースへの接続」です。

6. **TNS サービス名** テキスト ボックスに、接続先とするデータベースのサービス名を ORACLE\_SID.DOMAIN の形式で入力します。ORACLE\_SID はデータベースの作成時に割り当てた Oracle SID で、ドメインは接続先のドメインになります。

7. Oracle 認証を使用する場合は、接続先のデータベースの有効なユーザー ID を **ユーザー ID** テキスト ボックスに入力します。それ以外の場合は、**ユーザー ID** テキスト ボックスは空のままにします。

8. 接続をテストするには、**接続テスト** をクリックします。

 **注:** Oracle データベース認証を使用する場合、ユーザー名を入力してから、パスワードを入力します。Oracle OS 認証では、ユーザー名を指定しないでください。

正常に接続されたことを示すメッセージが表示されます。

9. **OK** をクリックします。

# データベースへの接続の概要

Silk Test Workbench をインストールしてデータベースを構成したあと、データベース接続を作成する必要があります。この接続によって、Silk Test Workbench データベースと Silk Test Workbench インストールとの関係を定義します。このセクションでは、ログオンしてデータベース接続を作成する方法について説明するトピックを示します。

## ログオン

1. **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > クライアント > Silk Test Workbench** をクリックします。Silk Test Workbench が起動され、**SilkTest Workbench にログイン** ダイアログ ボックスが表示されます。
2. **ユーザー名** フィールドにユーザー名を入力し、**パスワード** フィールドにパスワードを入力します。  
Silk Test Workbench をはじめて使用する場合は、管理者権限を持つユーザー名とパスワードが必要になる場合があります。デフォルトのユーザー名は Admin で、デフォルトのパスワードは admin です。不正アクセスを防ぐため、このパスワードはログオンのあとで変更してください。ログオンパスワードはいつでも変更できます。
3. **データベース** リストから、使用するデータベースを選択します。  
データベースが **データベース** リストに表示されるようにするには、まずデータベース接続を使用できるように構成する必要があります。データベース接続を構成するには、**ログオン** ダイアログ ボックスで **構成** ボタンをクリックします。
4. **OK** をクリックします。 **開始画面** が開きます。

## ログオンパスワードの変更

ログオンパスワードを変更するには、以下の手順に従います。

1. **ツール > パスワードの変更** をクリックします。 **パスワードの変更** ダイアログ ボックスが開きます。
2. パスワードを変更し、**OK** をクリックします。このユーザー ID を使って次回ログオンしたとき、変更が有効になります。


## データベース接続の構成

Silk Test Workbench でデータベースを使用する前に、データベース接続を構成する必要があります。構成処理には、**データベース接続の構成** ダイアログ ボックスを使用した以下のタスクの実行が含まれています。

- データベース接続を開始するために必要なデータベース接続データを指定します。
- データベースへの接続を検証します。
- データベース接続のデータを保存します。

既存のすべての構成済みデータベース接続は、Silk Test Workbench ダイアログ ボックスにある **データベース** リストに表示されます。

**データベース接続の構成** ダイアログ ボックスは、既存の構成済みデータベース接続の表示、編集、および削除に使用することもできます。

 **注:** Silk Test Workbench で使用するデータベース接続を構成する前に、データベース インスタンスと ODBC データ ソース名 (DSN) を作成および構成しておく必要があります。

 **注:** Silk Test Workbench では、64 ビットの DSN は使用できません。64 ビット マシンで DSN を作成するには、**スタート > Silk > Silk Test > 管理 > データ ソース (ODBC)** をクリックして 32

ビット DSN を作成します。C:\WINDOWS\SysWOW64\odbcad32.exe にある WOW64 ツールを使用することもできます。

1. Silk Test Workbench に**ログイン** ダイアログ ボックスで、**構成** をクリックします。**データベース接続の構成** ダイアログ ボックスが開きます。
2. **データソースの種類** セクションで、データソースの種類を選択します。
3. **データソースの選択** リストで、使用可能な DSN のリストから選択します。
4. 選択した DSN を Silk Test Workbench に**ログイン** ダイアログ ボックスの**データベース** リストに表示される構成済みデータベース接続リストに追加するには、**Silk Test Workbench データベースとして使用** チェック ボックスをオンにします。

データベース接続をはじめて構成するときは、必ずこのチェック ボックスをオンにしてください。既存の構成済みデータベース接続に対して **Silk Test Workbench データベースとして使用** チェック ボックスをオフにして **適用** をクリックすると、選択した DSN がダイアログ ボックスの**データベース** リストから削除されます。Silk Test Workbench は関連するデータベース接続のデータを保持しません。
5. **データベースの設定** セクションで、選択した DSN に対して適切な情報を指定します。Access では、**データベース** ボックスは読み取り専用で、データベース ファイルの場所を示します。この値は ODBC DSN から直接読み取られます。他の**データベースの設定** テキスト ボックスは、Access には適用されず、無効になっています。Oracle では、**サーバー** テキスト ボックスは読み取り専用で、データベース名のみが表示されます。この値は ODBC DSN から直接読み取られます。
6. **データベース** ボックスに、適切な値を入力します。SQL Server/MSDE では、**データベース** テキスト ボックスは編集可能で、適切なデータベース名を入力することができます。
7. **所有者** ボックスに、適切な値を入力します。
8. 認証の種類を選択します。

**認証** オプションは、Oracle データベースまたは SQL Server/MSDE データベースにのみ適用されます。Windows NT 認証を使用するか、データベースのネイティブ認証機能を使って認証するかを選択できます。データベース認証を選択する場合、適切なテキスト ボックスにユーザー名とパスワードを入力する必要があります。
9. **検証** をクリックして、指定したデータベース接続データを使用してデータベースに接続できることを確認します。
10. **適用** をクリックして、データベース接続データを保存します。
11. **閉じる** をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。

# 索引

## D

Developer 2000 拡張 11

DSN

Access 56

Oracle 57

SQL Server 56

概要 55

## E

Eclipse プラグイン 29, 31

## F

Forte 拡張 11

## G

Green Mountain Outpost (GMO)アプリケーション 11

## I

Insurance Company Web アプリケーション 11

## O

Oracle

ORA\_DBA グループの作成 52

Oracle 認証の設定 50

OS 認証

ユーザーの設定 49

概要 48

クライアント接続用のデータベースの準備 51

クライアントの設定 51

データベースの準備 54

データベースの新規作成 50

ドメインなしでの設定 54, 55

認証方式 49

パスワード認証スキーマ 53

ユーザーに対するサーバー アクセスの作成 52

ユーザーの設定 49, 52

## P

PeopleSoft 拡張 11

## R

Rumba

サポートの有効化と無効化 32

## S

Silk Test Workbench

インストール 24

Silk4J

手動インストール 31

Silk4NET

手動インストール 34

SQL Server

SQL Server 管理ユーザーの新規作成 46

SQL Server データベースの新規作成 46

構成 46

データベースの準備 48

ドメインなしでの設定 54, 55

ユーザーの設定 47

## T

TEMP 環境変数 17

## V

Visual Studio プラグイン 32, 34

## あ

アンインストール

SilkTest 38

## い

インストール

Silk Test Workbench 24

Silk Test 標準スイート 18

Silk4J 29, 31

Silk4NET 32, 34

SilkTest 20, 35

エージェント 26

概要 5

サイレントモード 38-40, 42-44

プロセスの概要 17

## え

エラー コード 44

## か

概要

Oracle データベースの構成 48

インストール 5

インストールされる項目 11

ライセンス 13

管理者権限 10

## こ

構成

SQL Server 46

## さ

サイレントモード

アンインストール 45

インストール 38, 40, 42-44

プロパティ ファイル 39

作成

DSN 55

サンプル アプリケーション 11

## し

実行可能ファイルのダウンロード 17

## ち

チュートリアル 45

## て

データ ソース名 (DSN) 55

データ ソース名 (DSN) の作成

Access 56

SQLServer 56

データ ソース名 (DSN) の作成

Oracle 57

データベース接続

構成 58

データベース接続の構成 58

データベース テスト関数 11

デュアルブート マシン 10

## と

ドメインなしでの設定

Oracle の設定 55

SQL Server 55

ドメインなしでのデータベースの設定

ユーザーの作成 54

## は

パスワードの変更

ログオン 58

## ら

ライセンス

概要 13

ポリシーの生成 13

ライセンス ポリシーの生成 13

## ろ

ログオン 58

ログオン パスワード

変更 58