

Silk Test 15.0 Silk4NET Web Edition

インストール ガイド

Micro Focus
575 Anton Blvd., Suite 510
Costa Mesa, CA 92626

Copyright © Micro Focus 2014. All rights reserved. Silk Test は Borland Software Corporation に由来する成果物を含んでいます, Copyright © 2014 Borland Software Corporation (a Micro Focus company).

MICRO FOCUS, Micro Focus ロゴ、及びその他は Micro Focus IP Development Limited またはその米国、英国、その他の国に存在する子会社・関連会社の商標または登録商標です。

その他、記載の各名称は、各所有社の知的所有財産です。

2013-12-10

目次

概要	4
システム要件および前提条件	4
ハードウェア要件	4
テストされたソフトウェア	4
管理者権限	5
Silk4NET Web Edition に含まれる項目	5
ライセンス情報	6
Silk Test のインストール	7
インストールの前提条件	7
TEMP 環境変数の再設定	7
Silk4NET Web Edition のインストール	7
Silk4NET Visual Studio プラグインの手動インストール	9
Silk Test のアンインストール	9

概要

このヘルプでは、Silk Test のインストールとアンインストールに必要なすべての情報を提供します。ハードウェア要件とソフトウェア要件について説明し、さまざまな設定オプションの詳細について説明します。


システム要件および前提条件

以下のセクションでは、Silk Test をインストールして実行するためのシステム要件を示します。

ハードウェア要件

以下のハードウェア要件をお勧めします。

システム領域	要件
プロセッサ	Intel または AMD の DualCore プロセッサ (2 GHz)
RAM	2 GB
ハード ディスク領域	2 GB の空きディスク領域

 **注:** 自作機 (ベアボーンキット、ショップブランド機を含む) は動作保証外です。

テストされたソフトウェア

このセクションでは、Silk Test15.0 がテストされたソフトウェアを一覧します。


オペレーティング システム



Silk Test15.0 は、次のオペレーティング システムでテストされました。

- Microsoft Windows XP SP3
- Microsoft Windows Vista SP2
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 7 SP1
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 8.1

Web アプリケーション

Open Agent の場合、Silk Test15.0 は次のブラウザおよび Web テクノロジーに対してテストされました。

テクノロジーの種類	テストしたバージョン
Mozilla Firefox (再生のみ)	17、22、23、24、25
Google Chrome (再生のみ)	28、29、30、31
Internet Explorer	8、9、10、11
Apache Flex	 注: Silk4NET の Web + Flex ライセンスを所有している場合にのみ、Silk4NET で Apache Flex アプリケーションをテストできます。ライセンスモードについての詳細は、「ライセンス情報」を参照してください。

テクノロジーの種類	テストしたバージョン
Java アプレット	<p>Silk Test15.0 は、すべてのサポート対象ブラウザを使用した Apache Flex バージョン 3.5 以降、および Adobe AIR 2.0 以降 (Apache Flex 4.x でビルド) を使用してテストされました。</p> <p> 注: Silk Test は、Apache Flex を含めて、Google Chrome で実行する Web アプリケーションの子ドメイン テクノロジーのテストをサポートしていません。</p> <p>Silk Test は Adobe Flash Player 10 以降をサポートしています。</p> <p>Silk Test は、Internet Explorer および Mozilla Firefox のアプレットをサポートしています。</p> <p> 注: HTML に組み込まれたアプレットのコンテンツはテストできますが、外部ダイアログとフレームはテストできません。</p>

Silk4NET

Silk4NET は Visual Studio の次のバージョンと統合できます。

- Visual Studio 2010 Professional
- Visual Studio 2012 Professional
- Visual Studio 2013 Professional

管理者権限

Silk Test をインストールするには、ローカルの管理者権限を持っている必要があります。

Silk4NET Web Edition に含まれる項目

Silk4NET をインストールすると、以下の項目を利用できます。


- Silk4NET
- 製品通知サービス - このアプリケーションは、システム トレイに常駐して、設定可能な間隔で更新をチェックします。
- オンライン ヘルプ トピック
各製品の **ヘルプ** メニューからヘルプにアクセスします。
- リリース ノート
新機能、サポート対象のプラットフォームとバージョン、既知の問題、および回避策の詳細については、『*Silk4NET Web Edition* リリース ノート』 ([リリース ノート](#) で入手可能) を参照してください。
- オンライン チュートリアル <http://supportline.microfocus.com/productdoc.aspx>
PDF ドキュメントを表示するには、Adobe Acrobat Reader™ が必要です。
- オンラインでアクセス可能なサンプル アプリケーション
 - Adobe Flex サンプル アプリケーション
Flex サンプルアプリケーションには <http://demo.borland.com/flex/SilkTest15.0/index.html> からアクセスできます。
 - Insurance Company Web アプリケーション
Web アプリケーションには、次の URL からアクセスできます：<http://demo.borland.com/InsuranceWebExtJS/>

ライセンス情報

評価版を使用しているのではない限り、Silk Test はライセンスを必要とします。

ライセンス モデルは、使用しているクライアントとテストすることができるアプリケーションに基づきます。利用可能なライセンス モードに応じて、次のアプリケーションの種類がサポートされます。

ライセンス モード	アプリケーションの種類
Web	Web アプリケーション (Java アプレットを含む)  注: 評価版を使用している場合は、 http://www.borland.com/store/silktestwebedition/silk4NET-webedition に移動して、Web ライセンスを購入できます。
Web + Flex	Web アプリケーション (以下を含む) <ul style="list-style-type: none">• Apache Flex• Java アプレット  注: ライセンスを Web + Flex ライセンスにアップグレードする場合は、 www.borland.com に移動します。
完全	<ul style="list-style-type: none">• Web アプリケーション (以下を含む)<ul style="list-style-type: none">• Apache Flex• Java アプレット• モバイル Web アプリケーション Silk Test Classic 以外のすべてのクライアント<ul style="list-style-type: none">• Android• Apache Flex• Java AWT/Swing• Java SWT と Eclipse RCP• .NET (Windows Forms および Windows Presentation Foundation (WPF) を含む)• Rumba• Windows API ベース  注: ライセンスを完全ライセンスにアップグレードする場合は、 www.borland.com に移動します。
プレミアム	完全ライセンスでサポートされるすべてのアプリケーションの種類 + SAP アプリケーション  注: ライセンスをプレミアムライセンスにアップグレードする場合は、 www.borland.com に移動します。

 **注:** 完全またはプレミアム ライセンスを使用するには、別のセットアップ パッケージが必要です。このドキュメントの情報は、Silk4NET の Web エディションにのみ適用されるものです。完全版またはプレミアム版が提供する機能についての詳細な概要は、[リリース ノート](#)を参照してください。

Silk Test のインストール

このセクションでは、Silk Test をインストールするときに使用できる設定オプションについて説明します。

インストールの前提条件

Silk Test をインストールする前に、以下の情報を確認してください。

- ユーザー アカウントにはローカルの管理者権限があります。

TEMP 環境変数の再設定

Windows の TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

1. **スタート > 設定 > コントロール パネル** を選択します。
2. **システム** をダブルクリックします。
3. **詳細設定** タブを選択し、**環境変数** をクリックします。
4. **ユーザー環境変数** または **システム環境変数** の下の TEMP 変数をダブルクリックします。
5. 有効なディレクトリを入力して、**OK** をクリックします。
6. EXE ファイルをダブルクリックして、Silk Test のインストールを再び開始します。

Silk4NET Web Edition のインストール

Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 VB.NET または C# のテスト スクリプトを作成できます。Silk4NET をインストールすると、Silk Test Recorder および Open Agent もインストールされます。Silk Test Recorder を使用すると、テストを記録できます。テストを手動でコーディングする必要はありません。Silk4NET および Silk Test Recorder を実行するには、Open Agent が必要です。

1. Silk Test の実行可能ファイルを探し、ダブルクリックします。
Silk Test の CD をお持ちの場合、CD を挿入します。セットアップ プログラムが自動的に開始されない場合は、**スタート > ファイル名を指定して実行...** を選択し、<CD ドライブ>:%setup.exe を入力して、Silk Test セットアップ プログラムを手動で開始します。



注: Windows の TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指していない場合は、エラー メッセージが表示されます。Silk Test を正常にインストールするには、TEMP 環境変数が有効なディレクトリを指している必要があります。

InstallAnywhere ウィザードが開きます。

2. 前のバージョンの Silk Test がインストールされている場合は、**アンインストール** をクリックして **次へ** をクリックし、インストールされている機能をすべて削除します。
以前のバージョンをアンインストールしてから、新しいバージョンをインストールする必要があります。
3. **次へ** をクリックします。**使用許諾契約** が開きます。
4. 使用許諾契約の条項を注意深くお読みください。これらの条項に同意する場合には、**使用許諾契約の条項に同意する** をクリックします。

5. **次へ** をクリックします。 **インストール フォルダの選択** ページが開きます。
6. デフォルトのインストールディレクトリを変更するには、以下のステップを実行します。
 - a) **選択** を選択します。 **フォルダの参照** ダイアログ ボックスが開きます。
 - b) Silk Test をインストールするフォルダを指定し、 **OK** をクリックして **インストール フォルダの選択** ページに戻ります。

場所が **インストールする場所を指定してください** テキスト ボックスに表示されます。

7. **次へ** をクリックします。
8. Windows ファイアウォール例外を作成するかどうかを指定します。



注: このステップは、Windows XP、Windows Vista、Windows 7、および Windows Server 2008 の場合にのみ使用できます。

- a) 次のオプション ボタンのいずれか 1 つをクリックします。
 - **はい** : セットアップですべての Silk Test 実行可能ファイルに対して例外を作成します。この結果、実行可能ファイルを起動したときにそれをブロックするか許可するかのプロンプトは表示されません。
 - **いいえ** : Silk Test 実行可能ファイルを起動したときにプロンプトが表示されます。

b) **次へ** をクリックします。

9. 提示された情報を確認し、以下のステップのいずれかを行います。

- 設定を変更するには、 **前へ** をクリックして、適切なページに戻ります。
- 必要な設定を終えたら、 **インストール** をクリックして、インストール処理を開始します。



ヒント: ファイルのコピー中に十分な空き領域がないというメッセージが表示された場合は、TEMP 領域を多くの領域があるドライブに再定義します。TEMP 領域はインストーラによりファイルを解凍するために使用されます。たとえば、TEMP 領域が d:¥temp であり、e:¥SilkTest にインストールしている場合に、E ドライブにはインストールに十分な領域があるが、D ドライブが制限の要因となります。

ステータス バーにより、インストール処理の状況がわかります。完了すると、 **ライセンス モードの選択** ページが開きます。

- 10 次のオプション ボタンのいずれか 1 つをクリックします。

- **評価版** Silk Test の評価版をインストールすると、製品のすべての機能を 45 日間使用できます。
- **完全版** : ライセンスが必要な Silk Test の無制限版をインストールします。

- 11 **Select Silk Meter License Server** ダイアログ ボックスが開きます。このユーティリティは、ローカル システム内に、Silk Meter ライセンス サーバーの設定ファイルがあるかどうかを確認します。ファイルが見つければ、ライセンス サーバーの設定とタイプが表示され、ライセンス管理に利用されます。設定データが見つからない場合は、 **SilkMeter ライセンス サーバーの選択** ダイアログ ボックスがデフォルトの設定と共に表示されます。次のオプション ボタンのいずれか 1 つをクリックします。

ローカルまたはリモートサーバーを使用する

ライセンス サーバー ホスト テキスト ボックスに、Silk Meter がインストールされているコンピュータの名前を入力します。デフォルト **ポート番号** の 5461 は、ネットワーク管理者が別のポートを定義したのではない限り、変更しないでください。 **接続のテスト** をクリックして、指定したホスト、ポート上で Silk Meter サーバーがアクセス可能かどうかを確認します。ライセンス サーバーへの接続テストは、インストール時には失敗することがあります。これは、必須システム ライブラリが、あとからソフトウェア パッケージと共にインストールされるために、その時点ではまだ利用できない場合があるためです。



注: 場合により、 **ライセンス サーバー ホスト** テキスト ボックスに、ライセンス サーバーの名前を licenseserver など単純な名前指定すると、動作しない場合があります。there is no license server running on the hostname you specified (指定されたホスト名上にはライセンス サーバーが実行されていません) というメッセージ ボックスが開きます。この問題を解決するには、

licenseserver.mycompany.com など、完全修飾名によるホスト名を再度指定してください。

スタンドアロンライセンスを使用する

Silk Meter をスタンドアロンで実行します。Silk Meter のライセンス ファイルをインポートするようプロンプトが表示されます。**はい** をクリックし、ライセンス ファイルの場所を指定します。



注: ライセンス ファイルは後からでもインポートできます。このステップをスキップする場合は、**閉じる** をクリックします。**Select Silk Meter License Server** ユーティリティは製品と共にインストールされるため、後から、**スタート** メニューよりアクセスして接続をテストすることができます。

12完了 をクリックします。

13Silk4NET のインストール実行時に Visual Studio が実行されていた場合は、Visual Studio を再起動します。

インストールが完了すると、Silk4NET のメニュー オプションが表示され、**インストールされたテンプレート** リストから Silk4NET プロジェクトを選択できます。

Silk4NET Visual Studio プラグインの手動インストール

Silk4NET Visual Studio プラグインを使用すると、Visual Studio で直接 Visual Basic または C# のテスト スクリプトを作成できます。Silk Test インストール ウィザードを使用して Silk Test をインストールするときに、Silk4NET Visual Studio プラグインをインストールできます。

この手順は、以下の場合に使用します。

- Silk4NET プラグインのインストール後に Visual Studio のバージョンをアップグレードする場合。
1. < Silk Test インストール ディレクトリ>¥ng¥Silk4NET にあるファイル MicroFocus.SilkTest.Silk4NET.vsix を実行します。
デフォルトでは、この場所は C:¥Program Files¥Silk¥Silk Test¥ng¥Silk4NET です。
 2. Visual Studio で、Silk4NET のメニュー オプションが表示され、Silk4NET プロジェクトが **インストールされたテンプレート** リストから利用可能であることを確認します。

Silk Test のアンインストール

新しいバージョンの Silk Test をインストールするときに、既存のバージョンの Silk Test のアンインストールを求めるプロンプトがウィザードで表示されます。また、プログラム メニューから Silk Test をいつでもアンインストールできます。

1. **スタート > プログラム > Silk > Silk Test > 管理 > Silk Test のアンインストール** をクリックします。**InstallAnywhere** ウィザードにより、[Silk Test <バージョン> をアンインストール] ページが開きます。
2. インストール ディレクトリからすべてのファイルを削除するには、**すべてのファイルを削除する** チェック ボックスをオンにします。

このチェック ボックスをオンにすると、以下の項目またはフォルダが削除されます。

- Access データベースおよびサンプル
- [AppDATA]/Silk/Silk Test の内容

たとえば、Windows 7 では、このディレクトリは C:¥Users¥[username]¥AppData¥Roaming ¥Silk¥Silk Test にあります。

- [commonAppData]/Silk/Silk Test の内容

たとえば、Windows 7 では、このディレクトリは C:¥ProgramData¥Silk Test にあります。

- [commonAppData]/Silk/Silk Test Workbench の内容

たとえば、Windows 7 では、このディレクトリは C:¥ProgramData¥Silk Test Workbench にあります。

3. **アンインストール** をクリックします。削除されなかったファイルがある場合は、それらのファイルのリストが表示されます。
4. **完了** をクリックします。

索引

G

Green Mountain Outpost (GMO)アプリケーション
□ケーション 5

I

Insurance Company Web アプリケーション
□ケーション 5

S

Silk4NET
インストールする 7
手動インストール 9

T

TEMP 環境変数 7

V

Visual Studio プラグイン
インストールする 7

あ

アンインストール
SilkTest 9

い

インストール
Silk4NET 9
概要 4
プロセスの概要 7
インストールする
Silk4NET 7

か

概要
インストール 4
インストールされる項目 5
管理者アクセス許可
必要 5
管理者権限
必要 5

さ

サンプル アプリケーション
□ケーション 5

ら

ライセンス
利用可能なライセンスの種類 6